

Jarbo
CASHMERE

92014
LADY



92014. "SELMA" – MÖSSA I LADY

GARNKVALITET Lady (100 % Akryl. Nystan ca 50 g = 125 m)

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MASKTÅTHET Ca 6½ m x 10 v resårstickning (2 rm, 2 am) på st 12 mm = 10 x 10 cm.

STORLEK En storlek, huvudomkrets ca 52-60 cm

LÅNGD Ca 33 cm + uppvikt kant ca 10-12 cm

OMKRETS Ca 56-57 cm, osträckt

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 150 g (fg 44911, beige, Lady).

Fg 2: Ca 150 g (fg 44929, brun, Lady).

Fg 3: Ca 10 g (restgarn ex. fg 1511, röd, Raggi, garngrupp 5)

STRUMPSTICKOR 12 mm (och/eller rundst 12 mm, 40 cm alt. rundst 12 mm 80-120 cm för magic loop)

VIRKNÅL 3,5–4.5 mm

TILLBEHÖR Flätsticka eller hjälpsticka

INSPIRATIONSKÄLLA Julkalendern 2016, SVT1 "Selmas saga".

FÖRKLARINGAR

OBS! Mössa Stickas med 6 trådar - 3 trådar med fg 1 och 3 trådar med fg 2.

Fläta, 2 m: Hoppa över nästa m, sticka andra m rät (låt den vara kvar på st), sticka 1:a m rät, lyft båda m från st.

Fläta, 4 m: Sätt 2 m på en flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m räta.

Kantmaska (kantm): 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb, lika alla v.

MÖSSA

Lägg upp 36(42) m på strumpst alt. rundst 12 mm.

Varv 1: *2 rm, 1 am*, upprepa *-* v runt.

Varv 2: *2 rm, 1 am, fläta 2 m (se förklaringar), 1 am*, upprepa *-* v runt.

Varv 3-5: Som v 1.

Varv 6: Som v 2.

Varv 7-9: Som v 1.

Vänd arb. Lyft över 1:a m till höger st. Varvet börjar med nästa m, sätt en markering där v börjar.

Varv 10-14: *2 am, 4 rm*, upprepa *-* v runt.

Varv 15 (flätvarv): Sticka *2 am, fläta 4 m*, upprepa *-* v runt.

Varv 16-25: Upprepa v 12-15 till mössan mäter ca 30 cm från uppläggningsen.

Nästa varv: Sticka *2 am, 4 rm*, upprepa *-* v runt.

Byt till strumpstickor när maskantalet minskar.

Nästa varv (minskningsvarv): *2 am tills, 2 rm tills, 2 rm tills* upprepa *-* v ut = 18 m.

Nästa varv: Sticka *1 am, 2 rm tills*, upprepa *-* v runt.

Nästa varv (minskningsvarv): 2 rm tills v ut = 9 m.

Ta av garnet och trä genom rest m. Dra åt och fäst trådarna. Tips: Dela garnet så blir det tunnare trådar att fästa.

MONTERING

Virka runt mössans uppvikta kant med dubbelt garn i fg 3. Nedtagen görs 2 v in på mössan.

Börja bak med *1 fm i en rm på mössan, 2 lm, 1 fm i nästa rm, 2 lm, 1 fm i en am, 2 lm, 1 fm i flätan, 2 lm, 1 fm i nästa am, 2 lm* upprepa *-* v runt.

Gör en garnboll, se nedan, och fäst på toppen på mössan. Fäst alla trådar.


POM-POM BOLL

Använd en färdig pompom mall alt klipp till en cirkel i kartong eller likande med en diameter ca 9-10 cm och hålet är ca 3.5-4 cm i diameter.

POM-POM MALL



GARNBOLL (Pom-pom)



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm