



LADY & GLÄNSA  
Modellstorlek M  
Lady ca 450 g + Glänsa 250 g

## 5-15. SLIPOVERTUNIKA "GLIMMAR SOM FISKFJÄLL"

**GARNKVALITÉ** Lady & Glänsa

**GARNALTERNATIV** Fuga, Gästrike 3 tr, Ullgarn sw. Garnåtgången kan variera vid byte av kvalitet, beroende på garnets längd och andra stickor.

**STORLEK.** EUR 32/34 (36/38) 40/42 (44/46) 48/50

**STORLEK** XS (S) M (L) XL

**BRÖSTVIDD** 76/80 (84/88) 92/96 (100/104) 110/116 cm **Kroppsmått**

**ÖVERVIDD** 92 (100) 108 (120) 130 cm **Plaggets mått**

**HEL LÄNGD** 91 (93) 95 (97) 99 cm **Plaggets mått**

**GARNÅTGÅNG/LADY** 400 (450) 450 (500) 550 g

**GARNÅTGÅNG/GLÄNSA** 250 (250) 250 (300) 300 g

**STICKOR** Nr 4 och 6-6½

**MASKTÄTHET** 15 m slätstickning på st 6 - 6½ = 10 cm

Kontrollera nogga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

### FÖRKLARING

**Första och sista m stickas alltid rät = kantm.**

**Öka 1m =** Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

**Minska 1 m =** Sticka 2 m tills.

**Fg.1 =** 1 tråd Lady

**Fg.2 =** 1 tråd Lady och 1 tråd Glänsa

### BAKSTYCKE

Lägg upp på st 4 med fg.1, 94 (102) 110 (122) 130 m och sticka 6 cm resår, 2rm, 2 am. 1:a v = avigs. Sticka därefter slätst. med fg.2 och st 6 (2 trådar tills). Minska 28(30)32(36)36 m jämt fördelade = 66(72)78(86)94 m. Byt till st 6 och sticka slätst med fg. 2. När arb. mäter 65(67)68(70)71 cm ökas 1 m i var sida på vartannat v 3 ggr = 72(78)84(92)100 m. Sticka tills ärmen från sista ökn mäter 22(22)23(23)24 cm. Maska av för halsen de mittersta 16(18)18(20)20 m och sticka var sida för sig. Maska av för halsen på vartannat v 2,1 m. Maska av för axeln de återstående 25(27)30(33)37 m. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

### FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka som på bakst tills arb mäter 62(63)65(66)68 cm. Sättför V-ringningen de mittersta 2 m på 1 nål och sticka var sida för sig. Vänster sida. Sticka 2 m tills innanför kantm i främre m bågarna vartannat v 2 ggr, vart 4:e v 6 ggr och därefter vart 6:e v tills 25(27)30(33)37 m återstår. **OBS!** Öka för ärmarna som på bakst. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll och sticka m tills i bakre maskbågarna vid avm för V-et. Maska av axeln vid samma höjd som på bakstycket.

### MONTERING

**Montering 6 framkanter:** Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm och plocka upp med fg 1 på st 4, 58(60)60(62)62 m utmed vänster sida på v-et = ca 1 m i varje v, de 2 m på nålen längst ner i V-et, 57(59)59(61)61 m på höger sida och 33(33)37(37)37 m på bakst = 150(154)158(162)162m. Sticka resår 2 rm, 2 am. **OBS!** De 2 m på mitten av framst = 2 rm. Sticka 3 m tills avigt på varsida om dessa m på vartannat v. Sticka tills resåren mäter 4 cm. Maska av i resår på rätsidanlagom fast. Sy ihop vänster axelsöm och resårkanten. Plocka upp på samma sätt utmed ärmarna 108(108)110(110)112 m och sticka resår i 6 cm. Maska av i resår. Sy ihop sidsömmar och resårkant.

## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

**Markera** storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

## Förkortningar

### STICKNING

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

### VIRKNING

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm