

Järbo
GARN

6-02



BABY PASCAL
Modellstorlek 62 cl
Tröja ca 100 g vit, 50 g röd
Hängsel "cityshorts" ca 100 g vit
Mössa ca 50 g vit, 50 g röd

6-02. BASTRÖJA MED HÄNGSEL "CITYSHORTS" OCH MATCHANDE MÖSSA

GARNKVALITÉ Baby pascal

GARNALTERNATIV Mini Raggi, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Cortina 8/4. Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av kvalitet, beroende på garnets längd och andra stickor.

CENTILÅNG 62 (74) 86 (98) 110 (122) cl (**Tänk på att barn är mycket olika i storlek**). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilongstorlek. Den säkraste mått angivelse för att få fram rätt centilongstorlek får du genom att mäta direkt på kroppen. Innerbenets längd mäter Du från grenen till hålfoten.

MÖSSA 48 (51) 54 (56) 57 cm (Huvudets omkrets)

BRÖSTVIDD 54 (56) 58 (62) 64 (68) 70 cm Plaggets mått Tröja

HEL LÄNGD 22 (24) 26 (28) 30 (32) 35 cm Plaggets mått Tröja

STUSSVIDD 46 (48) 51 (54) 56 (57) 59 (Cityshorts) cm Plaggets mått Tröja

GARNÅTGÅNG Tröja

Fg.1 (Vit) 100 (100) 100 (150) 150 (150) 200 g

Fg. 2 (röd) 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 g

GARNÅTGÅNG Hängsel cityshorts

Fg. 1 (Vit) 100 (100) 150 (150) 150 (200) 200 g

GARNÅTGÅNG Mössa

Fg. 1 (Vit) 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 g

Fg. 2 (röd) 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 g

STICKOR 2½ och 3

TILLBEHÖR 1 knapp till tröjan (ca 12 mm i diameter) 6 knappar till byxan (ca 12 mm i diameter)

VIRKNÅL 2½

MASKTÄTHET 27 m slätstickning på stickor 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du löst, byt till en finare sticka.

TRÖJA/BAKSTYCKET

Lägg upp med fg 1 och st 2½, 72(74)76(82)84(90)94 m och sticka rätst i 3 v. Byt till st 3 och övergå till att sticka randningen i slätst enligt följande: 6 v fg 1, 2 v fg 2. Upprepa dessa varv hela tiden. När arb. mäter 14(16)18(20)21(23)25 cm stickas de 6 mittersta m i rätst i 4 varv, resterande m stickas i slätst, därefter delas arbetet på mitten och var sida stickas för sig. (nu stickas alla m i slätst) Vid 20(22)24(26)28(30)33 cm, sätts för nacken de yttersta 10(10)11(11)12(12)13 m på en tråd eller avmnål för nacken. Maska av ytterligare för nacken vartannat v 1-1 m. Maska av resterande m för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arb mäter 18(20)22(24)26(28)31 cm, då sätts för halsen de mittersta 12(12)14(14)16(16)18 m på en tråd eller avmnål och var sida stickas för sig. Maska av för halsen ytterligare 2-2-1-1 m (gäller samtliga storlekar). När arb mäter lika som på bakstycket avmaskas lika för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg upp med fg 1 och st 2½, 37(39)41(43)45(47)49 m och sticka rätst i 3 v. Byt till st 3 samt övergå till att sticka randningen i slätst, lika som bakstycket. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida varje cm 10(11)12(12)13(15)16 ggr = 57(61)65(67)71(77) 81 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 14(16)17(18)20(22)24 cm avmaskas alla m, ej för fast.

MONTERING

Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp med st 2½ och fg 1 ca 76(80)80(84)84(90)94 m och sticka rätst i 3 v. Maska av, ej för fast. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 10(11)12(13)14(15)16 cm ner på var sida om axeln. Sy ärm- och sidsömmar. Virka med virknål nr 2½, 1 v fm runt sprundet och gör ett knapphål av 5 lm högst upp på ena sidan, Sy i en knapp på andra sidan. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

BYXA/BAKSTYCKET

Lägg upp med fg 1 på st 2½, 34(36)38(40)42(44)46 m och sticka rätstickning i 5 v. Byt till st 3 och sticka slätst. När arbetet mäter 10(11)12(14)15(16)17 cm lägges arb åt sidan. Lägg upp och sticka en likadan del till. Sticka därefter ihop delarna och sticka upp 19

m (=kil) mellan delarna. På nästa varv från räts minskas för kilen: Sticka 33(35)37(39)41(43)45 m, 2 m tillsammans bakifrån, 17 m (kil) 2 m tillsammans framifrån, 33(35)37(39)41(43)45 m. Minska på detta sätt vart 4:e v ytterligare 8 ggr och det blir för var gång 2 m mindre mellan minskningarna. När arb från uppstickningen för kilen mäter 12 cm minskas från räts: Sticka 1 kantm, 2 m tillsammans framifrån, sticka tills 3 m återstår, 2 m tillsammans bakifrån, 1 kantm. Minska på detta sätt ytterligare 1 gång efter 11 v. När arb från uppstickningen mäter 20(22)24(25)28(30) 32 cm, avmaskas för ärmhål i var sida vartannat v 6-4-2-1-1 m. När arb från uppstickningen mäter 24(26)28(29)32(34)36 cm sätts för nacken de mittersta 11(13)15(15)17(17)19 m på en tråd eller avmål och var sida stickas för sig. Maska av för nacken vartannat v 2-1-1-1-1 m. När arb från uppstickningen mäter 30(32)34(35)39(41)44 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

BYXA/FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb från uppstickningen mäter 22(24)26(27)30(32)34 cm avmaskas för halsen som på bakstycket. Maska av resterande m för axeln vid samma längd som på bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

MONTERING

Sy ihop byxan. **Ärmhålskanter:** Plocka upp med fg 1 på stickor 2½ ca 49(51)57(63)79(83)85 m runt ärmhålen. Sticka rätst i 5 v. Maska av, ej för fast. **Halskant:** Plocka upp med fg 1 på stickor 2½ ca 49(51)55(57)63(69)73 m runt bakstyckets ringning. Sticka rätst i 5 v. Maska av, ej för fast. Sticka en likadan kant runt framstyckets ringning men plocka upp 53(55)59(61)67(73)77 m. Sy eller virka 3 hållor på vardera axel till knapphåll. Sy i knappar. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

MÖSSA

Lägg upp med fg 1 och st 2½, 92(96)100(104)108(112)116 m och sticka rätst i 3 v. Byt till stickor 3 och sticka randningen i slätst enligt följande: 6 v fg 1, 2 v fg 2. Upprepa dessa varv hela tiden. När arb mäter 11(12)13(14)15(17)18 cm görs ett hoptagningsv från rätsidan: Sticka ihop maskorna 2 och 2. Upprepa hoptagningsv ytterligare 2 ggr med 3 vars slätstickning emellan Tag av garnet och drag genom de återstående m och fäst väl. Sy ihop mössan baktill. Gör 1 tofs och snodd i fg 2 och fäst upptill på mössan.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm