



RAGGI

Åkpåse till sittvagn ca 600 g

VINGA

Mössa baby/barn

Fg 1 (40641 = blå) ca 55 g

Fg 2 (40207 = röd) ca 10 g

Fg 3 (40184 = gul) ca 10 g

7-32. RATTAISIIN MAKUUPUSSI JA VÄREIHIN SOPIVA MYSSY

LANGAT Raggi

NEULETIHEYS 20 s sileää neuletta puikoilla 4½ = 10 cm.

LANKAVAIHTOEHTO Gästrike 4-säik.

KOKO n. 55 x 92 cm

LANGANMENEKKI 600 g (väri 1511)

PUIKOT Nro 4½

VIRKKUUKOUKKU Nro 4

TARVIKKEET 14 nappia (n. 20 mm)

MYSSY

LANGAT Vinga

LANKAVAIHTOEHTO Raggi, Gästrike 4-säik.

KOKO Vauvat/pikkulapset

LANGANMENEKKI

Väri 1 nro 40210 55 g

Väri 2 nro 40207 10 g

Väri 3 nro 40184 100 g

PUIKOT Nro 5

NEULETIHEYS 22 s ja 24 krs joustinneuletta 3 o 2 n (levittämättä) puikoilla 5 = 10 cm. 23 s joustinneuletta 3 o 3 n (levittämättä) puikoilla 5 = 10 cm. Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot tiukkaa, vaihda paksummat puikot. Jos neulot löysää, vaihda ohuemmat puikot.

KUVIONEULE

1. krs: 1 o, 1 n

2. krs: nurin

Toista näitä 2 kerrosta

TAKAKAPPALE

Luo 107 s puikoille 4½ ja neulo kuvioneuletta yllä olevan mukaan. Kun työ on 25 cm, päättä 4 s molemmissa reunoissa (= halkio). Kun työ on 28 cm, päättä keskimmäiset 7 s, jotka luodaan uudelleen seur. krs:lla (= halkio turvavyötä varten). Jatka neulomista kaikilla silmukoilla kunnes työ on 68 cm, nyt neulotaan seuraavasti: Neulo 45 s päättä 1 s, neulo 5 s päättä 1 s, neulo 45 s. Neulo ensimmäisillä 45 s:lla 5 cm, jätä työ odottamaan, neulo sen jälkeen 5 s:lla 5 cm, jätä työ odottamaan. Lopuksi neulo viimeisillä 45 s:lla 5 cm. Seur. o kerroksella neulotaan seuraavasti. Neulo 45 s, luo 1 s, neulo 5 s, luo 1 s, neulo 45 s (vaunun vyötä varten). Nyt neulotaan kaikilla silmukoilla kunnes työn pituus on 92 cm. Päättä, ei liian tiukkaa.

ETUKAPPALE

Luo 107 s puikoille 4½ ja neulo kuvioneuletta yllä olevan mukaan. Kun työn pituus on 25 cm, päättä 4 s molemmissa reunoissa. 68 cm:n kohdalla siirry neulomaan aina oikein neuletta 3 krs. Päättä, ei liian tiukkaa.

VIIMEISTELY

Virkkaa ks:illa makuupussin alareunat yhteen ja 25 cm molemmista reunoista. **Napitusreuna/Takakpl:** Poimi oikealta puikoilla 4½, 1 s joka krs:lta jätä joka 5. krs väliin sivuhalkion kohdalta ja n. 43 cm ylös ja neulo joustinneuletta 1 o, 1 n 7 krs. Päättä, ei liian tiukkaa. Neulo toinen sivu samoin. **Napitusreuna/Etukpl:** Poimi ja neulo kuten takakpl mutta tee 3. krs:lla 6 napinläpeä. Alin 1½ cm alareunasta ja ylin n. 1 cm reunasta ja muut tasavälein. Neulo toinen sivu samoin. **Napinläpi:** Päättä 2 s jotka luodaan uudelleen seur. krs:lla. Lopuksi taita n. 10 cm nurjalle takakpl:esta ja virkkaa sivusaumat yhteen. Ompele 6 nappia kumpaankin sivuun. Kiristä vaate annettuihin mittoihin kosteiden kankaiden väliin ja anna kuivua. Vihjel! Makuupussi voidaan myös vuorittaa kankaalla. Virkkaa 1 krs ks virkkuukoukulla nro 4 kaikkien vyöaukkojen ympäri niiden reunojen vahvistamiseksi.

MYSSY

Luo 92 s puikoille 5: 1 reunas + 35 s värillä 1, 8 s värillä 2, 7 s värillä 3, 8 s värillä 2, 32 s + 1 reunas värillä 1. Neulo joustinneuletta 3 o 2 n noin 15 cm. Kavenna kupu nyt 1 o krs:lla seuraavasti: X neulo 2 o yhteen, 1 o, neulo 2 n yhteen X, toista X-X krs loppuun. Neulo nyt 2 o 1 n 5 krs. Neulo seur krs:lla 2 o ja 1 o yhteen ja neulo sen jälkeen 3 krs 1 o, 1 n. Neulo 2 seur krs:lla 2 ja 2 s yhteen. Katkaise lanka, vedä jäljellä olevien s:iden läpi ja päättele.

Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

Merkkia koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

NEULOMINEN

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kertaa, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukakkaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukakkaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale