



B

LILLA LOVIKKA
Garnåtgång Modell B, herr ca 300 g

LILLA LOVIKKA & TINDRA

A. Modellstorlek barn ca 100 g + restgarn av Tindra
A. Modellstorlek dam ca 200 g + restgarn av Tindra

A



B

A

LILLA LOVIKKA
Garnåtgång Modell B, herr ca 300 g

90493. Maskintovade sockor

A)

GARNKVALITÉ Alafosslopi, Nystan á 100 g samt lite restgarn i Tindra (till kant)

STORLEK (Baby ca 2 mån-1 år) Barn ca 1½-4 år (Barn ca 4-7 år) Dam

GARNÅTGÅNG (100) 100 (100) 200 g

STICKOR 6½

MASKTÄTHET 12 m och 25 v rätstickning =10 cm **OBS!** Kontrollera masktätheten nog. Stickar du fast, byt till grövre stickor.

Stickar du löst, byt till tunnare stickor.

B)

GARNKVALITÉ Alafosslopi, Nystan á 100 g samt lite restgarn i avvikande färg (till kanten)

STORLEK 38- 43 (Herr)

GARNÅTGÅNG 300 g

STICKOR 6½

MASKTÄTHET 12 m och 25 v rätstickning =10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten nog. Stickar du fast, byt till grövre stickor.

Stickar du löst, byt till tunnare stickor.

A) SOCKOR

Baby, Barn och Dam: Lägg upp (25) 35 (40) 45 m på stickor nr 6½ och sticka rätstickning i (12) 19 (22) 35 v. Maska av (4) 7 (7) 5 m i var sida sticka vidare ytterligare (10) 13 (16) 30 v.

HOPTAGNING AV TÅ

Baby: 1 rm, sedan 2 rm tills. = 9 m. 1 v rm. Nästa varv 2 rm tills., varvet ut 1 rm = 5 m. Drag tråden genom de återstående m. **Barn:** 1 rm * 2 rm tills. 2 rm * upprepa detta i 2 v med 1 v rm emellan. Sedan minskas 1 rm * 2 tills. 1 rm * 1 v, därefter stickas 2 tills. varje v tills det återstår 4 m, drag tråden igenom de kvarvarande m. Sticka 1 socka till. **Dam:** 1 rm * 2 rm tills. 3 rm * upprepa v ut. Sticka 1 r v tillbaka. På nästa v stickas 1 rm * 2 tills. 2 rm * upprepa detta 3 ggr med 1 r v mellan. Sedan 1 rm * 2 tills. 1 rm * upprepa 2 ggr med 1 r v mellan. På nästa v minskas 1 rm * 2 tills. * v ut, därefter stickas 2 m tills. varje v tills 4 m återstår. Tag av garnet och drag tråden igenom de återstående m. Sticka 1 likadan socka till.

MONTERING

Baby, barn och dam: Sy ihop sockan bak. Sy en söm uppe på foten från tån till avmaskningen av de (4) 7 (7) 5 m. Virka ett v med fm i avvikande färg runt öppningen. Sömmen från tån över vristen kan även sluta vid de 5 avm m. **Pålskant (Baby, Barn, Dam):** virkas med påls garnet Tindra 2 v med fm.

TOVNING

MASKINTVÄTTA I 40°. Tänk på att ullgarn krymper olika mycket, beroende på hur mycket Du lägger in i trumman och vilken maskin Du har. Tvätta gärna tillsammans med något annat, tex. andra tovade saker eller ett par jeans, (Jeans eller likande tyg bearbetar ullen på ett bra sätt i tvätt-trumman). **OBS!** Räkna med att sockorna krymper ca 40 procent. Om Du tycker att sockan är för stor kan Du tvätta den en gång till. Om Du tycker att sockan dragit ihop sig för mycket blötlägg sockan igen, dra och sträck ut dom på nytt.

EFTERBEHANDLING

Sträck och forma sockorna i vått tillstånd. **OBS!** Prova sockan på foten när den är våt. Lägg en liten frottéhandduk i sockorna för att få fin form. Låt torka.

B) SOCKOR

Lägg upp 45 m och sticka rätstickning i 30 cm gör sedan hoptagningen för tårna: 1 rm * 2 rm tills. 3 rm * upprepa v ut. Sticka 1 r v tillbaka. På nästa v stickas 1 rm * 2 tills. 2 rm * upprepa detta 3 ggr med 1 r v mellan. Sedan 1 rm * 2 tills. 1 rm * upprepa 2 ggr med 1 r v mellan. På nästa v minskas 1 rm * 2 tills. * v ut, därefter stickas 2 m tills. varje v tills 4 m återstår. Tag av garnet och drag tråden igenom de återstående m. Sticka 1 likadan socka till. **OBS!** Sockan ska vara stor för att den kommer att krympa vid tvätt.

MONTERING



Sy ihop sockan bak. Sy en söm från tån fram till vristen lämna en öppning på ca 18 cm. Virka ett v med fm i avvikande färg runt öppningen.

TOVNING

MASKINTVÄTTA I 40°. Tänk på att ullgarn krymper olika mycket, beroende på hur mycket Du lägger in i trumman och vilken maskin Du har. Tvätta gärna tillsammans med något annat, tex. andra tovade saker eller ett par jeans, (Jeans eller likande tyg bearbetar ullen på ett bra sätt i tvätt-trumman). **OBS!** Räkna med att sockorna krymper ca 40 procent. Om Du tycker att sockan är för stor, tvätta dom gång till. Sy ihop sockan bak. Om Du tycker att sockan är för stor kan Du tvätta den en gång till. Om Du tycker att sockan dragit ihop sig för mycket blötlägg sockan igen, dra ochsträck ut dom på nytt.

EFTERBEHANDLING

Sträck och forma sockorna i vått tillstånd. **OBS!** Prova sockan på foten när den är våt. Lägg en liten frottéhand duka i sockorna för att få fin form. Låt torka.



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm