

Järbo
GARN®



91061. KLASSINEN KIRJONEULE LAPSILLE

LANGAT Soft Cotton (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)

NEULETIHEYS Noin 18 s ja 26 krs sileäneuletta puikoilla nro 5 = 10 x 10 cm

KOOT 68-74(80-86)92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)164 cm

YMPÄRYYS Noin 59(63)68(72)76(82)88(94)98 cm. Vaatemitta

KOKOPITUUS Noin 32(35)38(43)47(50)54(57)60 cm. Vaatemitta

LANGANMENEKKI Noin 200(200)250(300)350(400)450(500)500 g (pohjaväri: väri 8800/8802)

Noin 50(50)50(100)100(100)100(100)100 g (kuvioväri 1: väri 8811/8859)

Noin 50(50)50(100)100(100)100(100)100 g (kuvioväri 2: väri 8808/8829)

PUIKOT Nro 4 ja 5

VIRKKUUKOUKKU Nro 4

OHJEET

Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.

Reunas: Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka kerroksella.

Kavennus: Krs:n alussa: 2 o yhteen. Krs:n lopussa: Nosta 1 s, neulo 1 s, vedä nostettu s ylitse.

Kaksoiskavennus: Krs:n alussa: 3 o yhteen. Krs:n lopussa: Nosta 1 s, neulo 2 o yhteen, vedä nostettu s ylitse. **Ketjusilmukka (kjs):** Tee langasta lenkki, *langankierto koukulle, vedä lanka lenkin lävitse*, toista *-* kunnes kjs on haluttu määrä.

Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle, vedä lanka mol. koukulla olevien s:iden läpi.

Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi ja saman tien seur. koukulla olevan s:n läpi.

TAKAKAPPALE

Luo puikoilla nro 4 p-värillä 54(58)62(62)66(74)78(82)86 s ja neulo joustinneuletta 2 o 2 n, paitsi reunas mol. reunoissa, noin 2½(3)3(4)4(5)5(5)6 cm (ens. ja viim. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5 ja neulo sileää työ loppuun. **HUOM!** Lisää 1. krs:lla 0(0)0(2)2(0)2(2)2 s tasavälein = 54(58)62(64)68(74)80(4)88 s. Neulo nyt näin: 8(4)4(4)10(10)10(8)8 krs p-värillä ja sen jälkeen kirjoneuletta: *4 krs piirroksen mukaan k-värillä 1, 10(12)12(14)14(16)16(16)16 krs p-värillä, 4 krs piirroksen mukaan k-värillä 2, 10(12)12(14)14(16)16(16)16 krs p-värillä*, toista *-* työ loppuun. Kun olet neulonut 42(46)50(54)62(68)70(76)76 krs, aloita raglankav oikealta. Kav mol. reunoissa ennen 2 s (= reunas + 1 sileä s). Toista kav joka 2. krs:lla vielä 7(6)7(7)8(9)11(12)11 krt ja sen jälkeen 3 krs:n välein 0(1)1(1)1(1)0(0)1 krt. Kun kaikki raglankav on tehty, neulo suoraa, kunnes työ on noin 31(34)37(41)45(49)51(53)55 cm. Päätä pääntietä varten keskimmäiset 14(16)18(18)18(20)20(20)22 s ja neulo olat erikseen. Päätä vielä 2 s pääntietä varten. Aloita olkakav 0(2)2(2)2(2)4(4)4 krs alemmaa kuin 1. pääntiekav.

HUOM! Koossa 68-74 cm olkakav alkaa samaan aikaan kuin 1. pääntiekav. Päätä joka 2. krs:lla 5-5(3-4-4)3-4-4(4-4-4)4- 4-5(4-5-5)4-4-4-4(4-4-4-5)4-4-5-5 s.

ETUKAPPALE

Luo ja neulo kuten takakpl. Tee raglankav mol. reunoissa kuten takakpl. Kun työ on noin 22½(25½)28(31)35(38)41(42)43 cm, jaa pääntiehalkiota varten ja neulo olat erikseen. Kun työ on noin 27½(30½)33(37)41(44)46(50)52 cm, päätä pääntietä varten etureunassa joka 2. krs:lla 4-2-1-1-1(5-2-1-1-1)5-2-2-1-1(5-2-2-1-1)5-2-2-1-1(5-2-2-1-1)5-2-2-1-1(5-2-2-1-1)6-2-2-1-1-1 s.

HUOM! Tee olkakav kuten takakpl.

HIHAT

Luo puikoilla nro 4 p-värillä 30(34)38(42)42(46)46(48)48 s ja neulo joustinneuletta, 2 o, 2 n, yhtä monta krs kuin takakpl (ens. ja viim. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5 ja neulo sileää näin: Neulo 2(2)4(10)4(2)8(10)12 krs p-värillä, neulo sen jälkeen *-* kuten takakpl työ loppuun. Aluksi raita k-värillä 1(1)1(1)2(2)2(2)2.

HUOM! Kun työ on noin 4(4)4(5)5(5)5(5)5 cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis 2(3½)3(3½)3½(4)4(4)3½ cm:n välein, kunnes puikolla on 42(44)50(54)58(62)64(68)72 s. Kun on neulottu 36(44)50(60)72(80)88(94)96 krs, aloita raglankav mol. reunoissa ennen 2 s (reunas + 1 sileä s). Kerroksen tulee olla samanlainen, kuin takakpl, kun raglankav aloitettiin. Tee kav joka 2. krs:lla yhteensä 7(6)6(7)8(7)10(11)10 krt, tee sitten kaksoiskav mol. reunoissa joka 2. krs:lla yhteensä 1(1)2(1)1(2)2(2)2 krt. Neulo 0(3)3(3)3(3)0(0)3 krs.

HUOM! Koossa 104-110(116-122)128-134(164) cm tee kaksoiskav mol. reunoissa seur. krs:lla oikealta. Seur. krs oikealta: Päätä joka 2. krs:lla mol. reunoissa 2-3(2-2-3)2-2-3(2-3-3)2-3-3(2-3-3)2-3-3 (2-3-3)2-3-3 s hihanpyöriötä varten. Päätä loput 14(14)16(16)18(20)20(22)24 s.

VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansaumat.


Pääntien- ja halkionreuna: Virkkaa p-värillä 1 krs ks vasempaan halkionreunaan, jatka oikeaan halkionreunaan ja sen jälkeen pääntien ympäri. Katkaise lanka ja päätte.

Solmimisnauhat halkion reunaan:

Vaihtoehto 1: Puno kaksi nyöriä p-värillä, pituus noin 20 cm ja kiinnitä halkion kumpaankin yläreunaan.

Vaihtoehto 2: (virkataan) Kiinnitä lanka halkion yläreunaan 1 ps:lla, virkkaa kjs, kunnes solmimisnauha on tarpeeksi pitkä, virkkaa sitten 1 ps jokaiseen kjs:aan. Katkaise lanka ja päättele.

91061 Piirros



91061 Merkkien selitykset

□ = Sileää pohjavärillä

⊠ = Sileää kuviovärillä 1 ja 2 ohjeen mukaan

Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

Merkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

NEULOMINEN

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kerta, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukkakaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale