

Järbo
GARN

91259
SKRÄLLAN



91259. RÄTSTICKAT TILL BABY

GARNKVALITÉ Skrållan (70% Extrafin Merinoull, 30% Mjölkfiber. Nystan ca 25 g = 100 m)

GARNALTERNATIV Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull

STORLEKAR - CENTILÅNG 38(44) | 50(56-62)68-74 | (80-86)92-98 cl

STORLEKAR - ÅLDER Barn födda före v 38 | 0-1(1-4)4-9 mån | (9-1½)1½-3 år

KOFTA

ÖVERVIDD Ca 38½(41)46(50)54(58)60 cm

HEL LÄNGD Ca 18½(21½)23(25)27(29)33 cm

GARNÅTGÅNG Ca 125(125)150(150)150(200)200 g (fg 1: 82006)

Ca 25(25)25(25)25(25)25 g (fg 2: 82008)

Restgarn av brunt (t.ex. Mini Bomull färg 007)

STICKOR Nr 3

VIRKNÅL Nr 3

TILLBEHÖR Avmaskningsnål, 4 knappar (ca 20 mm i diam)

VÄST

ÖVERVIDD Ca 38½(41)46(50)54(58)60 cm

HEL LÄNGD Ca 18½(21½)23(25)27(29)33 cm

GARNÅTGÅNG Ca 75(75)100(100)100(125)150 g (fg 3: 82004)

Ca 25(25)25(25)25(25)25 g (fg 4: 82009)

STICKOR Nr 3

STRUMPSTICKOR Nr 2.5 (2 st)

VIRKNÅL Nr 3

TILLBEHÖR Avmaskningsnål

MÖSSA

STORLEKAR Ca 36(38)40(42)46(50)52 cm (huvudomkrets)

GARNÅTGÅNG Ca 25(50)50(50)50(50)50 g (fg 5: 82001)

STRUMPSTICKOR Nr 2.5

TILLBEHÖR 2 knappar (ca 10 mm i diam)

SOCKOR

FOTLÄNGD Ca 6(7)8(9)10(13)15 cm

GARNÅTGÅNG Ca 50(50)50(50)50(50)50 g (fg 5: 82001)

STRUMPSTICKOR Nr 2.5

TILLBEHÖR 4 knappar (ca 10 mm i diam)

MASKTÄTHET Ca 30 m och 54 v i rätst på st nr 3 = 10x10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer

FÖRKLARINGAR

Rätstickning: Räta maskor samtliga varv. **Öka 1 m:** Sticka 1 rm i främre delen av maskbågen, och 1 rm i bakre delen av maskbågen, i en och samma maska. **Magisk ring:** Se bilder på sista sidan.

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Omslag, dra garnet genom m. **Fasta maskor (fm):** Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 2 m på nålen), omslag, dra garnet genom båda m. **Stolpe:** 2 omslag, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 4 m på nålen), omslag, dra garnet genom 2 m (= 3 m på nålen), omslag, dra garnet genom 2 m (= 2 m på nålen), omslag, dra garnet genom alla m. **Halvstolpe (hst):** Omslag, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 3 m på nålen), omslag, dra garnet genom alla m. **Smygmaska (sm):** Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 1 m på nålen).

KOFTA - BAKSTYCKE

Lägg med fg 1 på st nr 3 upp 58(62)70(76)82(86)90 m. Sticka rätst i 16½(19½)21(23)25(27)31 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på avsigidan. Sticka 19(21)23(25)27(29)30 rm och för över dem till en maskhållare. Maska av 20(20)24(26)28(28)30 m. Sticka de

19(21)23(25)27(29)30 återstående rm, och fortsätt att sticka rätstickning i ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm. Maska av. Plocka upp de 19(21)23(25)27(29)30 m från maskhållaren och sticka ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm rätstickning. Maska av.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med fg 1 och st nr 3 upp 34(36)40(43)46(48)50 m. Sticka rätstickning i 14½(16½)18(20)22(24)28 cm. Avsluta med ett varv på rätsidan! **OBS!** Samtidigt stickas 4 knapphål vid: 2 cm, 5½ cm, 9 cm, 12½ cm(1½ cm, 6 cm, 10½ cm, 15 cm) 1½ cm, 6½ cm, 11½ cm, 16½ cm(2½ cm, 7½ cm, 12½ cm, 17½ cm)2 cm, 8 cm, 14 cm, 20 cm(3 cm, 9 cm, 15 cm, 21 cm) 2 cm, 10 cm, 18 cm, 26 cm.

Knapphålen görs så här: Varv 1 (räts): 2 rm, 1 omsl, 2 rm tills, rm varvet ut. **Nästa varv (avigt):** Omslaget stickas som en vanlig maska och bildar då ett knapphål. Maska av 15(15)17(18)19(19)20 maskor avigt i början av nästa varv. Då återstår 19(21)23(25)27(29)30 maskor. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 5 cm i rätstickning. Maska av.

HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg med fg 1 och st nr 3 upp 34(36)40(43)46(48)50 m. Sticka rätstickning i 14½(16½)18(20)22(24)28 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på avigsidan. Maska av 15(15)17(18)19(19)20 m i början av nästa varv. Då återstår 19(21)23(25)27(29)30 m. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 5 cm i rätstickning. Maska av.

ÄRMAR

Lägg med fg 1 och st nr 3 upp 45(54)57(60)66(72)78 m. Sticka rätstickning i 10(12)15(17)18(21)24 cm. Maska av.

FICKA (ÄPPLE)

Gör en magisk ring med fg 2 och virknål nr 3.

Varv 1: Virka 3 lm (1:a st). Virka sedan 11 st om ringen och dra åt. Slut ringen genom att virka en sm i den 3:e lm = 12 st.

Varv 2: Virka 3 lm, sedan 2 st i varje st, sluta med 1 sm i den 3:e lm = 24 st.

Varv 3: Virka 3 lm, 2 st i nästa st, *1 st i nästa st, 2 st i nästa st* upprepa *-* varvet ut. Sluta med 1 sm i den 3:e lm = 36 st.

Varv 4: Virka 1 lm, 1 fm i nästa st, 2 hst i nästa st, 2 st i var och en av de 2 följande st, 1 st i nästa st, 2 st i nästa st, 1 hst i nästa st, 1 fm i nästa st, virka 1 sm i var och en av de följande 5 st, 2 hst i nästa st, 2 st i nästa st, 2 fm i följande st, gör en sm mellan de 2 följande st (äpplets mittpunkt nedtill). Hoppa över 1 st, 2 fm i följande st, 2 st i nästa st, 2 hst i nästa st, virka 1 sm i var och en av de följande 5 st, 1 fm i nästa st, 1 hst i nästa st, 2 st i nästa st, 1 st i följande st, 2 st i varje st 2 ggr, 2 hst i nästa m, 1 fm i var och en av de 2 följande st, gör 1 sm mellan de följande 2 st.

Varv 5: Virka fm i samtliga m. Slut ringen med 1 sm. Fäst garnet.

Stjälk: Stick ned nålen i mitten av äpplets ovansida och hämta upp en ögla med brunt garn. Virka sedan 8 lm. Virka 1 sm i 2:a lm från nålen. Virka tillbaka längs stälken med 6 sm. Fäst åter i äpplet med 1 sm. Dra igenom garnet och fäst.

MONTERING

Sy axelsömmarna. Sy sidosömmarna nedifrån och upp så att du lämnar ett hål på 7½(9)9½(10)11(12)13 cm upptill (ärmhål). Vik ärmen dubbel och sy ihop. Sy i ärmen i ärmhålet så att ärmsömmen hamnar parallellt med sidosömmen. Sy i knapparna så att de matchar knapphålen. Sy på fickan (se bild på omslaget.)

VÄST - BAKSTYCKE

Lägg med fg 3 och st nr 3 upp 58(62)70(76)82(86)90 m. Sticka rätstickning i 11(12½)13½(15)16(17)20 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på avigsidan. Maska av 6(6)7(7)9(9)9 m för ärmhål i början på de 2 följande varven = 46(50)56(62)64(68)72 m. Sticka rätstickning i 5½(7)7½(8)9(10)11 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på avigsidan. Sticka 11(13)15(17)17(17)18 rm och för över dem till en avmaskningsnål eller tråd. Maska av 24(24)26(28)30 (34)36 maskor. Sticka de 11(13)15(17)17(17)18 återstående rm, och fortsätt att sticka rätstickning i ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm. Maska av. Plocka upp de 11(13)15(17)17(17)18 m från avmaskningsnålen/tråden och sticka ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm rätstickning. Maska av.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med fg 3 på stickor nr 3 upp 29(31)35(38)41(43)45 m. Sticka rätstickning i 11(12½)13½(15)16(17)20 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på avigsidan. Maska av 6(6)7(7)9(9)9 m för ärmhål i början på nästa v23(25)28(31)32(34)36 m. Sticka rätstickning i 3½(4)4½(5)6(7)8 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på rätsidan. Maska av 12(12)13(14)15(17)18 m avigt i början av nästa v. Då återstår 11(13)15(17)17(17)18 m. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 5 cm i rätstickning. Maska av.

HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg med fg 3 och st nr 3 upp 29(31)35(38)41(43)45 m. Sticka rätstickning i 11(12½)13½(15)16(17)20 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på rätsidan. Maska av 6(6)7(7)9(9)9 m för ärmhål i början på nästa varv = 23(25)28(31)32(34)36 m. Sticka rätstickning i 3½(4)4½(5)6(7)8 cm. **OBS!** Avsluta med ett varv på avigsidan. Maska av 12(12)13(14)15(17)18 m i början av nästa varv. Då

återstår 11(13)15(17)17(17)18 m. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 cm i rätstickning. Maska av.

SNODDAR (I-CORD)

Lägg med fg 4 upp 3 m på strumpst nr 3. Snodden stickas med 2 strumpstickor. Sticka 3 rm. Vänd inte! Låt maskorna glida över till den andra änden av stickan och sticka återigen 3 rm. På det här viset bildas en lång, slätstickad tub (en s.k. I-Cord). Fortsätt så här tills snodden mäter 22 cm. Gör ytterligare en snodd.

FICKA (HJÄRTA)

Varv 1: Lägg upp 17 lm med fg 4 och virknål nr 3. Virka 3 fm i 2:a lm från nålen, 6 fm, hoppa över 2 lm (hjärtats spets), 6 fm, 3 fm i sista lm. Vrid arbetet och fortsätt virka på andra sidan av lm-kedjan: 6 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 6 fm. Markera varvets början.

Varv 2: Virka 2 fm i samma fm 3 ggr, 5 fm, hoppa över 2 fm, 5 fm, 2 fm i samma fm 3 ggr, 7 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 7 fm.

Varv 3: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 4 fm, hoppa över 2 m, virka 5 fm, *2 fm i samma m, 1 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 7 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 8 fm.

Varv 4: Virka 1 fm, *2 fm i samma maska, 2 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 2 fm, hoppa över 2 m, virka 4 fm, *2 fm i samma m, 2 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 8 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 9 fm.

Varv 5: Virka 2 fm, *2 fm i samma m, 3 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 2 fm, hoppa över 2 m, virka 3 fm, *2 fm i samma m, 3 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 9 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 10 fm. Dra igenom tråden och fäst.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar. Sy ihop sid- och axelsömmar. Sy fast snoddarna. Sy på fickan (se omslagets bild).

MÖSSA

OBS! Se förklaringar hur du ska "öka 1 m".

Lägg med fg 5 upp 6 m på strumpst nr 2.5 och fördela jämnt på 3 stickor (2+2+2).

Varv 1: Öka 1 m i varje m = 12 m.

Varv 2: Rm.

Varv 3: Öka 1 m i varje m = 24 m.

Varv 4: Rm

Varv 5: 1 rm, *öka 1 m, 3 rm*, upprepa *-* till 2 m återstår, 2 rm.

Varv 6: Rm.

Varv 7: 1 rm, *öka 1 m, 4 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.

Varv 8: Rm.

Varv 9: 1 rm, *öka 1 m, 5 rm*, upprepa *-* till 4 m återstår, 4 rm.

Varv 10: Rm.

Varv 11: 1 rm, *öka 1 m, 6 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm. Fortsätt med ökningart varannat v enligt denna princip, tills det är sammanlagt 96(108)120(132)138(144)156 m på stickorna. Upphör med ökningarna och sticka rm tills arbetet mäter totalt 11(11)12(13)14(16)18 cm.

Kant: Från och med nu stickas mössan fram och tillbaka i rätstickning. Vänd och sticka 1 v rätstickning. Lägg upp 14 nya m i slutet på varvet. Sticka 4 v i rätstickning.

Knapphålsvarv: 4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, rm varvet ut.

Sticka 11 varv i rätstickning.

Knapphålsvarv: 4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, rm varvet ut.

Sticka 3 v i rätstickning.

Maska av.

MONTERING

Fäst lösa trådar. Sy i 2 knappar så att de matchar knapphålens placering.

SOCKOR

Sockorna stickas med spegelvänd knäppning.

Gör först en vänstersocka: Fot + Ovansida - vänstersocka + skaft - vänstersocka. Sedan en högersocka: Fot + Ovansida - högersocka + skaft - högersocka.

Fot:

Lägg med fg 5 upp 38(41)46(52)59(64)74 m på strumpstickor nr 2.5. Fördela maskorna på 4 stickor, så här: 7+9+7+15(8+9+8+16)

9+10+9+18 (10+10+10+22)11+11+11+26(12+12+12+28)14+14+14+32 Slut maskorna till en ring (försiktigt, så att maskorna inte vrids) och sticka runt så här:

Varv 1: Räta maskor.

Varv 2: Aviga maskor.

Upprepa varv 1 och 2 till arbetet mäter 2½(2½)2½(3)3(3)4 cm.

Sticka ytterligare 1 rätt varv.

Ovansida - Vänstersocka:

Nu ska ovansidan formas. Övergå från att sticka rundstickning till att sticka fram och tillbaka, delvis med kortvarv.

Kortvarv 1: Vänd och sticka 16(17)19(20)22(24)28 rm, vänd.

Kortvarv 2: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, vänd.

Kortvarv 3: 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, vänd.

Upprepa kortvarv 2 och 3, ytterligare 5(6)7(8)9(10)12 ggr.

Upprepa kortvarv 2 ytterligare 1 gång.

Avslutande varv: 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, fortsätt utan att vända och sticka räta maskor varvet ut. I slutet av varvet ska 9(9)10(10)11(12)14 nya maskor läggas upp.

Skaft - Vänstersocka:

Nu stickas resten av sockan fram och tillbaka, hela varv.

Stick 4 räta varv.

Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut.

Sticka 9(9)(11)11(11)11 räta varv.

Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut.

Sticka 3 räta varv. Maska av.

Ovansida - Högersocka:

Nu ska ovansidan formas. Övergå från att sticka rundstickning till att sticka fram och tillbaka, delvis med kortvarv.

Kortvarv 1: Vänd och sticka 22(24)27(32)37(40)46 rm, 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, vänd.

Kortvarv 2: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, vänd.

Kortvarv 3: 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, vänd.

Kortvarv 4: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, vänd.

Upprepa kortvarv 3 och 4, ytterligare 4(5)6(7)8(9)11 ggr.

Upprepa kortvarv 3 ytterligare 1 gång.

Avslutande varv: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, fortsätt utan att vända och sticka räta maskor varvet ut. I slutet av varvet ska 9(9)10(10)11(12)14 nya maskor läggas upp.

Skaft - Högersocka:

Nu stickas resten av sockan fram och tillbaka, hela varv. Sticka 4 räta varv.

Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut.

Sticka 9(9)(11)11(11)11 räta varv.

Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut.

Sticka 4 räta varv. Maska av.


MONTERING

Fäst lösa trådar. Sy i två knappar i varje socka, så att de matchar knapphålens placering.


Magisk ring - steg för steg




1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnändan ligger i handen.




2. Stick in virknålen i ringen...




3. ...och dra garnet genom till en ögla.




4. Gör ett omslag...




5. ...och dra garnet genom ögla (=1 lm).



6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...



8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...



9. ... =1 fm.



10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm