

Järbo
GARN®

91680
SERENA



91680. MATCHANDE TRÖJA, TIGHTS & MÖSSOR FÖR BABY

GARNKVALITÉ Serena (60% Baby Alpaca, 40% Pima Bomull. Härva ca 155 m = 50 g)

MASKTÄTHET Ca 28-29 m och 42-43 v slätst på st nr 2.5 = 10 x 10 cm. Ca 27-28 m och 36-37 v slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm

STORLEKAR-CL (A,B) 44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl

STORLEKAR-ÅLDER (A,B) prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån

ÖVERVIDD (A) Ca 47(51)55(59)63 cm

HEL LÅNGD (A) Ca 26(29)33(36)40 cm

HEL LÅNGD (B) Ca 40(44)53(56)64 cm

Ca 32(36)41(47)54 cm (med uppvikta muddar)

OMKRETS (C) Ca 37(40)42(45)48 cm

OMKRETS (D) Ca 34(36)38(40)43 cm

GARNÅTGÅNG (A)

Fg 1: Ca 25(25)50(50)50 g (fg 14607)

Fg 2: Ca 25(25)25(50)50 g (fg 14627)

Fg 3: Ca 50(50)50(50)100 g (fg 14605)

GARNÅTGÅNG (B)

Fg 1: Ca 25(25)25(50)50 g (fg 14607)

Fg 2: Ca 50(50)50(100)100 g (fg 14627)

Fg 3: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 14605)

GARNÅTGÅNG (C)

Fg 1: Ca 25(25)25(25)50 g (fg 14607)

Fg 2: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 14627)

Fg 3: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 14605)

GARNÅTGÅNG (D)

Fg 1: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 14607)

Fg 3: Ca 25(25)25(50)50 g (fg 14605)

STICKOR (A,B) Nr 2.5 och 3

STRUMPSTICKOR (C,D) Nr 2.5

RUNDSTICKA (C,D) Nr 2.5, 40 cm

TILLBEHÖR (A) 2-3 knappar

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelintagning (enkelint): I början av v: Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade. I slutet av v: 2 rm tills.

Knapphål: Avm 1 m vilken åter läggs upp på nästa v.

Slätst-rundst: Alla v stickas rätt.

Rätst-rundst: Vartannat v stickas rätt och vartannat v avigt.

TRÖJA (A) BAKSTYCKE

Lägg med fg 1 på st nr 2.5 upp 64(70)74(80)86 m. Sticka 11 v resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i var sida. Byt till st nr 3 och sticka slätst med fg 2 innanför kantm i var sida. Växla mellan 10 v fg 2 och 10 v fg 3 hela stycket. När stycket mäter 14(17)20(23)26 cm avm för ärmhål 4(5)5(6)6 m i var sida.

Avm sedan för raglan enl följande: Sticka 1 kantm, 1 rm, 1 enkelint, sticka tills 4 m återstår, 1 enkelint, 1 rm + kantm. Gör raglanint från räts vartannat v 17(18)19(21)22 ggr. Nu återstår 22(24)26(28)30 m som sätts på en nål eller tråd.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakstycket.

Samtidigt med 1:a raglanint avm de mittersta 6 m. Var sida stickas för sig:

Höger sida: Lägg upp en m mot mitt fram = kantm. Raglanint fortsätter lika bakstycket tot 14(15)16(18)19 ggr. Samtidigt med 7:e(8:e)9:e(10:e)11:e raglanint avm vid halsen 4,3,2(4,3,2,1)5,3,2,1(5,3,2,2)5,4,3,2 m.

Vänster sida: Stickas lika höger men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM

Lägg med fg 1 och st nr 2.5 upp 36(40)44(48)52 m. Sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida. Sticka 13 v (1:a v avigs). Byt till fg 3 och st nr 3 och sticka slätst. Efter 2 cm ökas 1 m i var sida innanför 2 m (kantm + 1 rm). Upprepa med 2(2)2,5(2,5)3 cm mellanrum. Öka till det finns 44(48)54(60)64 m på st. Vid 14(16)18(20)22 cm byt till fg 1 och avm för ärmhål i var sida 4(5)5(6)6 m. Fortsätt avm för raglan lika bakst 17(18)19(21)22 ggr bak, 15(16)17(19)20 ggr fram. Avm i framkant varannat v från räts 2,2(2,2)3,3(4,4)5,5 m.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger ärm men spegelvänt.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop raglansömmarna.

Halskant/krage: Plocka från räts med st nr 2.5 och fg 1 upp m med rundst nr 2.5 och fg 1 från räts: 1 m i varje v/m. Maskantalet ska vara ett ojämnt antal så kragen börjar och slutar lika. Sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida. Avm efter 6(6,5)7(7,5)8 cm. Det får inte strama.

Vänster framkant: Plocka upp m längs vänster framkant och 1,5(1,5)2(2)2,5 cm upp på kragen. Sticka resår 1 rm, 1 am i 2 cm. Avm.

Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör 2-3 knapphål mitt på knappslån. Sy ihop ärm- och sidsömmar. Sy fast knappslån nedtill på öppningen. Fäst alla trådar. Sy i knappar.

TIGHTS (B)

Vänster sida: Lägg med fg 1 på st nr 2.5 upp 46(52)58(64)70 m. Sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida i 8(8)9(9)10 cm. Byt till st nr 3 och fg 2 och sticka slätst innanför kantm. Öka 12 m (alla strl) på 1:a v. Öka sedan 1 m i var sida med 1,5(2)2,5(3)3,5 cm mellanrum tot 7 ggr (alla strl).

OBS! Efter 6(8)10(12)14 cm från resåren stickas 6(6)8(8)8 v med fg 3, 4 v (alla strl) med fg 2, 6(6)8(8)8 v med fg 3. Fortsätt med fg 2. Efter alla ökn finns 72(78)84(90)96 m på stickan. När arb mäter 13(16)20(25)30 cm från resåren avm för grenen i början av varje v 3,2(4,2)5,2(6,2,2)7,2,2 m.

Gör 1 enkelint innanför kantm varannat v från räts 1(2)3(4)5 ggr. **OBS!** Gäller endast mitt bak.

Fortsätt med slätst innanför kantm till arb mäter 24(28)32(38)44 cm från resåren. Byt till st nr 2.5 och fg 1 och sticka resår 1 rm, 1 am. Minska på 1:a v 3(4)5(6)7 m jämnt fördelat.

För att få byxan högre bak: Sticka 6 m, vänd, lyft 1:a m (dra till garnet), sticka rest m i resår 1 rm, 1 am. Vänd, sticka 12 m, vänd, lyft 1:a m fortsätt med resår, sticka 18 m o.s.v. tills det återstår 6-10 m på varvet. Fortsätt sticka resår över alla m. Maska av efter 8(8)9(9)10 cm. Mät mitt fram!

Höger sida: Stickas lika fast spegelvänt. **OBS!** Sticka endast den andra randen.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop delarna, använd kantm till sömsmån.

MÖSSA (C)


Lägg på rundst nr 2.5 och fg 1 upp 104(112)120(128)136 m. Sticka 12 v räta m alla v. Byt till fg 2 och sticka slätst. Efter 1(1,5)2(2,5)3 cm stickas ränder: 6(6)8(8)8 v med fg 3, 4 v (alla strl) med fg 2, 6(6)8(8)8 v med fg 3, 1(1,5)2(2,5)3 cm med fg 2. Byt till fg 1. Börja minska efter 1 v, sticka* 11(12)13(14)15 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* varvet ut. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterl 0(1)1(1)2 ggr. Och därefter med 1 v:s mellanrum tills det återstår 1 m mellan int. (Det blir 1 m mindre mellan int på varje intv). Sticka ihop m 2 och 2 på nästa 2 varv.

Tag av garnet och drag det igenom de återstående m. Fäst alla trådar.

MÖSSA (D)

Lägg på rundst nr 2.5 och fg 1 upp 96(100)104(112)120 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3,5(4)4(4,5)4,5 cm. Byt till fg 3 och sticka slätst. Efter 11(11,5)12(12,5)13 cm börjar avm. Sticka 2 rm tills, 2 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade. Sticka 42(44)46(50)54 rm, 2 rm tills, 2 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta över den stickade. Sticka 42(44)46(50)54 rm. Upprepa dessa minskningar varje varv tills det återstår 8 m. (Det blir 2 m mindre mellan minskningarna för varje v.) Byt till strumpst vid behov. Tag av garnet, dra igenom rest m.

Tofs: Gör en tofs av fg 3. Virka eller fläta en snodd på ca 4-5 cm av fg 1. Fäst snodden i tofsen och sy fast i mössan. Fäst alla trådar. www.jarbo.se D



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm