

Järbo
GARN®

91681
SOFT RAGGI



91681. YOGASOCKOR

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65% Premium Micro Akryl, 30% Bambu, 5% polyester. Nystan ca 100 g = 268 m)

MASKTÄTHET (A) Ca 36 m och 40 v mönsterst på st nr 3 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (B) Ca 32 m och 40 v mönsterst på st nr 3 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Mellanraggi

STORLEK-DAM En storlek

GARNÅTGÅNG (A) Ca 45 g (fg 31203)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 55 g (fg 31205)

STRUMPSTICKOR Nr 3

MÖNSTER (A)

Flättnöster:

Varv 1-4: *2 rm, 2 am*, upprepa *-* varvet runt.

Varv 5: *Sticka 2 rm, korsa sedan den 1:a m framför den 2:a m genom att ta tillbaka den 1:a m till vänster sticka, lossa stickan ur den 2:a m och sätt tillbaka den på högra stickan, sätt sedan tillbaka den 1:a m på höger sticka, sticka 2 am*, upprepa *-* varvet runt.

Upprepa varv 1-5.

MÖNSTER (B)

Hålmöster:

Varv 1-4 : *5 rm, 2 am, 5 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet runt.

Varv 5: *1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 2 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 am*

Upprepa varv 1-5.

YOGA-SOCKA (A)

Med flättnöster.

Lägg med st nr 3 upp 48 m och fördela dem på 4 strumpst = 12 m på varje sticka.

Sticka mönster till arb mäter ca 12 cm eller 8 mönsteromg är gjorda. Avsluta med v 5.

På nästa v maska av 24 m och sticka mönsterst varvet runt.

Lägg upp 24 nya m på nästa v och fortsätt sticka runt i mönster.

Sticka till arb mäter ca 8 cm eller 5 mönsteromg från de nyupptagna m.

Maska av i mönster.

Sticka en likadan socka till.

YOGA-SOCKA (B)

Med hålmöster.

Lägg på st nr 3 upp 52 m och fördela dem på 4 strumpst = 13 m på varje sticka.

Sticka resår, 2 rm, 2 am, i 10 v.

Sticka sedan mönster B, 7 ggr.

På nästa v maska av 26 m och sticka mönsterst varvet runt.

Lägg upp 26 nya m på nästa v och fortsätt sticka mönsterst.

Sticka till det är totalt 14 mönsteromg på hela sockan.

Avsluta med resår, 2 rm, 2 am, i 10 v.

Maska av i resår.

Sticka en likadan socka till.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm