

Järbo
GARN®

91735
SOFT RAGGI



91735. SULOISTA PIKKUISILLE: VAARINPAITA, HOUSUT & MYSSY

LANGAT Soft Raggi (65% Premium micro akryyliä, 30% bambua, 5% polyesterielastaania. Kerässä noin 100 g = 268 m)

NEULETIHEYS Noin 24-25 s ja 38 krs sileää puikoilla 3 mm = 10 x 10 cm

LANGAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 3 (**HUOM!** Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

PUSERO:

KOOT-CM 50(56)62(68)74(80)86-92(98-104)110-116(122-128)134-140(146- 152)158-164 cm

YMPÄRYS Noin 58(59)63(65)70(72)73(78)81(101)106(111)114 cm

KOKOPITUUS Noin 24(28)30(32)33(35)38(44)46(50)54(56)58 cm

HIHANPITUUS Noin 14(16)16(17)18(19)21(24)26(35)38(42)44 cm

LANGANMENEKKI

Väri 1: Noin 50(100)100(100)150(150)200(200)250(250)300(300)300(350) g (väri 31214, sin.)

Väri 2: Noin 50(50)50(50)50(50)100(100)100(100)100(150)150 g (väri 31208, sin. printti)

HOUSUT:

KOOT-CM 50-62(68-74)80-86 cm

KOKOPITUUS Noin 44(50)54 cm

LANGANMENEKKI Noin 100(150)200 g (väri 31208, sin. printti)

TARVIKKEET Vyötärökuminauhaa

MYSSY:

KOOT-CM 50(56)62(68)74(80) cm

LANGANMENEKKI Noin 50(50)50(50)50(50) g (väri 31208, sin. printti)

PUIKOT 2.5 ja 3 mm

PYÖRÖPUIKKO 3 mm, 60 cm

SUKKAPUIKOT 3 mm

OHJEET

Kav: Krs:n alussa = 2 s takareunoista oikein yhteen, krs:n lopussa = 2 oikein yhteen.

Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.

Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla = reunas.

PUSERO TAKAKAPPALE

KOOT 50(56)62(68)74(80)86-92(98-104)110-116 CM:

Luo 74(75)79(82)88(90)92(98)101 s puikoilla 3 värillä 1 ja neulo 5 krs ainoikein (1. krs = nurjalta). Sen jälkeen neulo sileää työ loppuun. Kun työ on 3 cm, neulo näin: X 1½ cm värillä 2, 5 cm värillä 1 X. Toista X-X koko ajan. Kun työ on 14(16)18(19)19(21)23(28)29 cm, päättää kädentietä varten joka 2. krs:lla mol. reunoissa 2-2-1(2-2-1)2-2-1(2-2-1)2-2- 1(2-2-1)2-2-1(2-2-1)2-2-1-1 s. Kun työ on 23(27)29(31)32(34)36(42)44 cm, päättää pääntietä varten keskimmäiset 20(21)21(24)24(26) 24(24)25 s ja neulo olat erikseen. Päättää vielä kokonumeroissa: 50(56)62(68)74(80) cm 3 s 1 kerran.

Koot: 86-92(98-104)110-116 cm: Joka 2. krs:lla 3-1 s pääntietä varten. Päättää olan s, kun työ on 24(28)30(32)33(35)38(44)46 cm.

ETUKAPPALE

Neulo kuten takakpl, kunnes työ on 15(19)20(21)22(24)26(31)32 cm. Silloin työ jaetaan keskeltä, tai jos on pariton määrä s, päättää keskimäinen s halkiota varten ja neulo olat erikseen. Kun työ on 21(24)26(28)29(31)33(39)41 cm, päättää pääntietä varten halkion reunassa joka 2. krs:lla 5-3-2-2-1(5-3-2-2-1)5-3-2-2-1(6-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1(6-3-2-2-2-1)7- 3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1 s. Päättää olan s samalla korkeudella kuin takakpl.

HIHAT

Luo 42(46)48(48)50(50)52(56)60 s puikoilla 3 värillä 1 ja neulo 5 krs ainoikein (1. krs = nurjalta). Neulo sileää työ loppuun. Kun työ on 1½ cm, neulo näin: neulo X-X kuten takakpl työ loppuun. Viimeiseksi värillä 1. Kun työ on 2(2)3(3)2(3)4(4) cm, lisää 1 s mol. reunoissa. Toista lis 1 cm:n välein, kunnes puikolla on 62(66)66(72)78(78)84(88)94 s. Kun työ on 14(16)16(17)18(19)21(24)26 cm, päättää kädentietä varten mol. reunoissa kuten takakpl. Päättää loput s.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin. Anna kuivua. Ompele olkasaumat.

Vasen halkionreuna: Poimi puikoilla 2½ ja värillä 1 oikealta 1 s joka krs:lta, jätä väliin noin joka 6. krs. Neulo 1 krs oikein nurjalta. Päätä.

Oikea halkionreuna: Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

Pääntie: Poimi oikealta pyöröpuikolla 2½ ja värillä 1 noin 70(74)74(78)78(78)83(86)89 s pääntiestä. Neulo 1 krs oikein nurjalta. Päätä.

Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi.

Solmimisnauhat: Tee 2 nyöriä värillä 1 ja kiinnitä halkion yläreunoihin.

PUSERO TAKAKAPPALE

KOOT 122-128(134-140)146-152(158-164) CM:

Luo 126(132)138(142) s puikoilla 3 värillä 2 ja neulo joustinneuletta 1 o 1 n noin 2 cm. Kavenna viim. krs:lla 11 s tasavälein = 115(121)127(131) s. Sen jälkeen neulo sileää työ loppuun. Kun työ on noin 5 cm, neulo näin X 2 cm värillä 1, 5 cm värillä 2 X toista X-X koko ajan. Viimeiseksi värillä 2. Kun työ on 32(35)35(36) cm, päätä kädentietä varten joka 2. krs:lla mol. reunoissa 2-2-2-1 s. Kun työ on 49(53)55(57) cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 29(33)35(35) s ja neulo olat erikseen. Päätä vielä 5 s pääntietä varten. Päätä olan s, kun työ on 50(54)56(58) cm.

ETUKAPPALE

Neulo kuten takakpl, kunnes työ on 34(38)39(41) cm. Päätä silloin keskimmäinen s halkiota varten ja neulo olat erikseen. Kun työ on 45(48)50(52) cm, päätä pääntietä varten halkion reunassa 9(11)12(12) s vielä joka 2. krs:lla 4-2-2-1-1 s. Päätä olan s samalla korkeudella kuin takakpl.

HIHAT

Luo 72(72)76(78) s puikoilla 3 värillä 2 ja neulo joustinneuletta 1 o 1 n noin 2 cm. Kavenna viim. krs:lla 11 s tasavälein = 61(61)65(67) s. Sen jälkeen neulo sileää työ loppuun. Kun työ on noin 3 cm, neulo raitoja X-X kuten takakpl. Toista X-X koko ajan. Viimeiseksi värillä 2. Kun työ on 4(4)3(3) cm, lisää 1 s mol. reunoissa. Toista lis 1½ cm:n välein, kunnes puikolla on 99(105)115(121) s. Kun työ on 35(40)42(45) cm, päätä kädentietä varten mol. reunoissa kuten takakpl. Päätä loput s.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin. Anna kuivua. Ompele olkasaumat.

Vasen halkionreuna: Poimi puikoilla 2½ ja värillä 2 oikealta 1 s joka krs:lta, jätä väliin noin joka 6. krs. Neulo 1 krs oikein nurjalta. Päätä.

Oikea halkionreuna: Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

Pääntie: Poimi oikealta pyöröpuikolla 2½ ja värillä 2 noin 101(107)111(111) s pääntiestä. Neulo 1 krs oikein nurjalta.

Päätä. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi. Solmimisnauhat: Tee 2 nyöriä värillä 1 ja kiinnitä halkion yläreunoihin.

HOUSUT

Neulotaan vyötäröltä alaspäin. Luo 128(136)144 s pyöröpuikolla 3 ja neulo joustinneuletta 4 o 4 n koko ajan. Kun työ on 10(13)14 cm, lisää 1 s keskimmäisten 4 s:n mol. puolin. Toista lis joka 2. krs:lla, kunnes puikolla on 160(168)176 s. Kun työ on noin 20(23)24 cm, päätä keskimmäiset 7(8)7 s edessä ja keskimmäiset 7(8)7 s takana. Lahkeet neulotaan nyt erikseen. Jaa lahkeen 73(76)81 s 4 sukkapuikolle nro 3. Lisää tai kavenna ens. krs:lla 1(3)1 s lahkeen sisäisivulla, jotta silmukkamäärä on 72(80)80 s. Näin joustinneule jatkuu tasaisesti. Kun lahje on noin 24(27)30 cm, päätä kaikki s kiristämättä neuloen joustinneuletta.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin. Anna kuivua. Ompele haarasauma. Taita noin 2 cm vyötäröltä nurjalle ja päärmää. Jätä sivusta muutama cm auki, pujota kuminauha vyötärökujaan. Taita lahkeensuita.

MYSSY

Luo 114(118)122(122)130(138) s puikoilla 3 ja neulo joustinneuletta 2 o 2 n, paitsi reunas mol. reunoissa (1. krs = nurjalta). Kun työ on noin 11(12)13(14)14(15) cm, kavenna seur. krs:lla oikealta näin: 1 reunas X 1 n, 3 o yhteen X. Toista X-X krs loppuun ja lopuksi 1 reunas. Neulo 3 krs. Toista kavennuskrs vielä 1 kerran. Katkaise lanka. Vedä loppujen s:iden läpi ja päättele hyvin.

VIIMEISTELY

Levitä oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin. Anna kuivua. Ompele myssyn sauma, käytä reunas saumanvaraksi.

Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

Merkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteiden mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

NEULOMINEN

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kerta, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukkakaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale