

Järbo
GARN®



91761
MELLANRAGGI
MOA



Poncho / cape & tights

GARNKVALITÉ (A,B) Mellanraggi (75% ull, superwash, 25% polyamid. Ca 100 g = 260 m)

GARNKVALITÉ (B) Moa (82% Ull, 12% Mohair, 6% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)

MASKTÄTHET Ca 33 v x 25 m slätstickning på st 3 = 10 x 10 cm Ca 36 v x 27 m mönster på st 3 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR-DAM XS/S (M/L) XL/2XL

PONCHO/CAPE:

LÄNGD BAK Ca 85 (87) 89 cm

BREDD BAK Ca 86 (89) 92 cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 1000 (1050) 1100 g (fg 28212, mellanraggi)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 950 (1000) 1050 g (fg 28212, mellanraggi)

Ca 50 (50) 50 g (fg 54003, moa till krage)

STICKOR 3 och 4 mm

RUNDSTICKA 2,5 och 3 mm, 80 cm

TILLBEHÖR 3 st knappar (diameter: ca 25 mm), 4 st knappar (diameter: ca 22 mm), ca 2-2,5 cm resårband

TIGHTS:

LÄNGD Ca 78 (80) 82 cm (insidan ben)

STUSS Ca 88 (96) 104 cm

GARNÅTGÅNG Ca 450 (500) 550 g (fg 28212, mellanraggi)

STRUMPSTICKOR 3 mm

RUNDSTICKA 2,5 mm, 60 cm och 3 mm, 40 + 80 cm

TILLBEHÖR Ca 2,5 cm brett och 72 (82) 92 cm långt resårband (eller önskad längd)

FÖRKLARINGAR

Knapphål: Maska av 3/4m, lägg upp 3/4m på nästa varv.

Resår-poncho/cape: 3 rm, 1 am avigsidan rm på rm, am på am.

Resår-tights: *3r, 1a* upprepa * - * varvet ut. Öka 1m, tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka r.

Kantmaska: Stickas r alla v.

Kantmaska vid resår: stickas a i början på alla v, stickas r i bakre mb på alla v.

Mönster:

varv 1: km, rm varvet ut, km.

varv 2: km, am varvet ut, km.

varv 3: km, rm varvet ut, km.

varv 4: km, *1am, 1rm* upprepa * - * varvet ut, avsluta med 1am, km.

Upprepa v1 – v4 hela arb.

PONCHO/CAPE

BAKSTYCKE

Lägg upp 201 (209) 217m på st 2,5 med mellanraggi. Sticka resår, innanför km i var sida, i 4,5 cm, 1:a v är avigsidan. Byt till st nr 3, alt rundsticka nr 3, sticka mönster hela arb. När arb mäter 70 (72) 74 cm maskas av för axel varannat v. 10 m 3 ggr, 5 m 10 ggr. Samtidigt med 10:e avm maskas de mittersta 25 (27) 31 m av för hals. Var sida stickas för sig. Vid halsen maskas ytterligare 2,1 m av, varannat v. Avm vid axel fortsätter som tidigare. Maska av resterande 5 (8) 10 m.

FRAMSTYCKE

Lägg upp 101 (109) 117 m på st 2,5. Sticka resår, innanför km i var sida, i 4,5 cm, 1:a v är avigsidan. Byt till st 3 och sticka mönster. När arb mäter 70 (72) 74 cm maskas av för axel lika bakstycket. Samtidigt med 1:a avm för axel, maskas 10 (12) 14 m av för halsringning. Fortsätt maska av för halsen varannat v 3, 2, 1 (3, 2, 2, 1) 4, 3, 2, 2, 1, 1 m. Maska av rest 5 (8) 10 m.

Sticka ett framstycke till – spegelvänt.

Vänster framkant: plocka upp m längs vänster framkant med st 2,5. Hoppa över vart 4:e v. Sticka resår innanför km i var sida. Maska av i resår efter 4,5cm.

Höger framkant: Stickas lika som vänster, men med 3 knapphål mitt på resårkanten. Det översta ca 1,5 cm från övre kant. De andra 2 med ca 12 cm mellanrum. Knapphålen görs över 4 m.

MONTERING

Spänn ut alla delar efter ang mått mellan fuktiga dukar, låt torka. Sy ihop axelsömmarna.

Sidkanter: Plocka upp m med rundsticka 2,5 längs fram- och bak-styckets sidokanter, hoppa över vart 4:e v. Sticka resår innanför km i var sida. **OBS!** kom ihåg 2 knapphål på framstycket. Det översta ca 31 cm fr axel, med 6 cm mellanrum. Gör knapphålen över 3 m. Sticka en lika kant på andra sidan.

Modell A - Krage: Plocka upp med Mellanraggi och st 2,5 längs halskant. Börja mitt på höger framstyckes resårkant, sluta mitt på vänster framstyckes resårkant ca 110 (118) 126m. Sticka 1 avigt varv, fortsätt sticka mönster till kragen mäter ca 18 cm (eller önskad längd). Maska av från rätsidan. Vik kragen dubbel mot avigsidan. Sy ihop kragens kortsidor, använd km som sömsmån och sy fast långsidan längs kragens uppläggningsvarv. Fäst alla trådar och sy i knappar.

Modell B - Krage: Byt till st 4 och garnet Moa. Sticka 1 km, * 1rm, 2 tills,* upprepa * - * varvet ut avsluta med 1 km. Sticka slätst i ca 9 cm. Maska av från rätsidan. Vik kragen dubbel mot avigsidan. Sy ihop kragens kortsidor och långsida längs kragens uppläggningsv. Fäst alla trådar och sy i knappar.

TIGHTS

BYXBEN

Lägg upp 72 (80) 88 m på strumpstickor nr 3, fördela på 4 stickor. Sticka resår 3 r, 1 a hela byxan. Efter 10 cm börjar man öka. Markera en avig maska (som är 'söm' på insidan av benet). Ökningarna görs på var sida om den markerade m. Öka var 8:e v till det finns 120 (128) 136 m på stickan, de ökade m stickas in i mönstret allt efter som.

När arb mäter 78 (80) 82 cm, eller önskad längd, stickas resår över 21 (25) 29 m, 10 (12) 14 m på var sida om den markerade m. Sticka resår i 6 (8) 10v. Låt arb vila.

Sticka ett till lika ben.

Sy ihop de båda delarna i grenen, 21 (25) 29 m, med maskstyg.

Fortsätt att sticka rundvarv: 99 (103) 107 m, lägg upp 13 (17) 21 m längs grendelen, 99 (103) 107 m, lägg upp ytterligare 13 (17) 21 m längs andra sidan grendelen. Sticka 2 v resår över alla m. Minska på var sida om de upplagda m, ena sidan varje v 6 (8) 10 ggr = mitt fram. Andra sidan varannat v 6 (8) 10 ggr = mitt bak. Fortsätt sticka resår över alla m i 21 (24) 28 cm. Mät från sista int mitt bak. Markera mitt bak. Nu stickas vändvarv, för att få byxan högre bak.

Endast strl L/XL: sticka 82 m, vänd, lyft 1:a m, sticka 81 m, mitt bak m, 82 m, vänd, lyft 1:a m, 81 m, mitt bak m.

Endast strl L/XL + M: sticka 70 m på var sida om MB-m = mitt bak m.

Alla storlekar: sticka 58 m på var sida om MB-m, 46 m på var sida om MB-m, 34 m på var sida om MB-m, 22 m på var sida om MB-m, 10 m på var sida.

Sticka runt över alla m i 3 cm. 1 a v = vikvarv. Byt till st nr 2,5, sticka 3 cm.

Maska av.

MONTERING

Fäst alla trådar. Vik in kanten i midjan, sy fast, lämna öppet 3 cm.

Trä i resåren, lägg ändarna omlott och sy ihop.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **vs** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm