

Järbo
GARN

91772
JUNIOR



91772. SPETSSTICKAD BARNKOFTA

GARNKVALITÉ Junior (70% Premium Akryl, 30% Polyamid Nystan: Ca 50 g = 168 m)

MASKTÄTHET Ca 22-23 m och 32 v slätst på st 3.5 = 10 x 10 cm. Ca 23½ m mönster på st 3.5 = 10 cm.

STORLEKAR-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116)122-128 cl

STORLEKAR-ÅLDER 0-2(2-6)6-12 mån. (1-2)2-4(4-6)6-8 år

ÖVERVIDD Ca 48(52)56(58)62(68)72 cm

HEL LÄNGD Ca 24(28)32(35)38(41)44 cm

GARNÅTGÅNG Ca 50(100)100(150)150(200)200 g (fg 67028)

STICKOR 3 och 3.5 mm

RUNDSTICKA 3 och 3.5 mm, 60 cm

TILLBEHÖR 5(5)5(5)5(6)6 st knappar

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelint: I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. Blyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.

Dubbelint: I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. **I slutet av v:** Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.

Knapphål: Maska av 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

KOFTAN

Bak- och framstyckena stickas på rundsticka, fram och tillbaka upp till "ärmhålen", där man delar och stickar klart varje del för sig.

Lägg på rundst 3 upp 111(121)127(135)143(157)165 m och sticka 3 v rätst. Första v = avigs. På nästa v från räts byt till rundst 3.5 och sticka mönster enl diagram innanför 5(5)3(2)1(3)2 m i var sida (= kantm + 4(4)2(1)0(2)1 m slätst).

När arb mäter ca 13(16)19(21)23(25)27 cm dela arb i bakst- och framstycken enl följ: Sätt 27(30)31(33)35(39)40 m på en tråd = Höger framstycke. Följ 57(61)65(69)73(79)85 m = Bakstycke (låt dessa vara kvar på stickan). Sätt följande 27(30)31(33)35(39)40 m på en tråd = Vänster framstycke.

Sticka bakst först: Använd st 3.5. Lägg upp en ny m i var sida (= kantm) = 59(63)67(71)75(81)87 m. Fortsätt med mönstret innanför kantm i var sida i den mån det går. De maskor som nu inte kan ingå i mönstret stickas i slätst. När arb mäter ca 23(27)31(34)37(38½)42½ cm avm de mittersta 21(23)25(27)27(29)31 m för nacken och sticka klart var sida för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1(1-1)1-1(1-1)2-1(2-1)2-1 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken snedda axeln genom att sätta av m på en tråd vartannat v 6-6-5(6-6-6)7-6-6(7-7-6)7-7-7(8-8-7)9-8-8 m.

HÖGER FRAMSTYCKE

Använd st 3.5. Lägg upp en ny m i slutet av v (= kantm) = 28(31)32(34)36(40)41 m. Fortsätt sticka mönster innanför kantm i var sida i den mån det går. Maskor som inte kan ingå i mönstret nu stickas i slätst. När arb mäter ca 20(23)27(29)34(35)38 cm avm för halsen vid framkanten vartannat v 4-3-2-1-1(5-3-2-2-1)5-3-2-2-1(5-3-2-2-1-1) 6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-2-1)7-3-2-2-1-1 m. Sätt axelns m på en tråd vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Stickas lika höger framst men åt motsatt håll. Dvs lägg upp 1 ny m i början av v = kantm.

ÄRMAR

Lägg på st 3 upp 35(35)37(39)39(41)41 m och sticka 3 v räts. Första v = avigs. På nästa från räts byt till st 3.5 och sticka mönster enl diagram innanför 2(2)3(4)4(5)5 m i var sida (= kantm + 1(1)2(3)3(4)4 m slätst).

När arb mäter ca 2(2)3(3)3(4)4 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5 v:s mellanrum ytterl 0(7)5(8)10(11)11 ggr och sedan med 3 v:s mellanrum 4(0)3(0)0(0)4 ggr = 45(51)55(57)61(65)73 m på stickan. Alla utökade m stickas med i mönstret allteftersom, i den mån det går. Annars sticka slätst.

När arb mäter ca 15(17)19(22)25(29)33 cm är ärmen klar. Maska av alla m rätt från räts.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka ihop axelsömmarna enl följ, en i taget. Sätt m från framst på en st 3.5 och m från bakst på en st 3.5. Håll parallellt i vänster hand med avigsidorna utåt. Sticka ihop 1 m från vardera stickan (med en tredje sticka), gör samma med nästa par m och drag den första m över, fortsätt på samma sätt tills m är slut.

Halskant: Plocka från räts med st 3 upp ca 61(67)71(77)77(81)85 m runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am i ca 1½(1½)1½(1½)1½(2)2 cm. Maska av i resår från räts. Gör hellre kanten för kort än för bred.

Vänster framkant: Plocka från räts med st 3 innanför kantm upp m utmed framkanten. Plocka 1 m i varje v och hoppa över ca vart 4-5:e v för att det inte ska bubbla. Sticka resår 1 rm 1 am i lika många v som på halskanten. Maska av i resår.

Höger framkant: Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 5(5)5(5)5(6)6 st knapphål mitt på kanten. Gör det nedersta ca 1½ cm från nederkanten, det översta mitt för halskanten och övriga med jämna mellanrum.

Sy i ärmarna. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar på vänster framkant.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm