

Järbo
GARN®

91777
MAYA



91777. RÄTSTICKAD V-SJAL MED TOFSAR

GARNKVALITÉ Maya (100 % Ull. Nystan ca 50 g = 125 m.)

MASKTÄTHET Ca 21 m x 39 v rätstickning på st 4 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MÅTT Se skiss

GARNÅTGÅNG Ca 350 g (fg 17504)

STICKOR 4 mm

FÖRKLARINGAR

Sjalen är vändbar (båda sidorna ser lika ut). Det är därför bra att markera rät- och avigs med markeringar av olika färg. Det gör det lättare att följa mönstret och hålla isär rät- och avigs. Sätt också markeringar av olika färg innanför kantm i båda sidorna för att lättare se var ökningar och minskningar ska göras.

Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger st, som om du skulle sticka den avig, med garnet framför arb. När du lyfter varvens första m i rätstickning bildas en rak, snygg kant.

Öka 1 m: Sticka 1 m i främre mb och 1 m i bakre mb.

SJAL

Lägg upp 5 m på st 4.

V 1 (räts): Lyft 1 am, sticka 4 rm.

V 2 (avigs): Lyft 1 am, sticka 4 rm.

V 3: Lyft 1 am, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 6 m.

V 4: Lyft 1 am, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 7 m.

Fortsätt sticka rätst och öka 1 m i slutet av varje v på samma sätt till du har 181 m och sjalen mäter ca 43 cm från spetsen, se skiss.

På nästa v från räts: Börja sticka V-formen i mitten genom att sticka fram till mitten av arb och maska av mittm.

Nu delas arb i två delar och stickas färdigt en i taget med 90 m i varje del.

VÄNSTER SIDA

Fortsätt efter den minskade m i mitten från räts av arb: Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm.

Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.

***Nästa v (räts):** Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm.

Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.*

Upprepa *-* till arb mäter ca 28 cm från mitten längs innerkanten av arb, se skiss.

***Nästa v (räts):** Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm v ut. **OBS!** Ingen ökning i vänsterkanten, det gör att den blir rak, se skiss.

Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.*

Upprepa *-* till det är 5 m kvar på arb.


Maska av.

HÖGER SIDA


Börja vid mitten från avigs och minska 1 m innanför kantm i början av v och öka 1 m i slutet av v. Fortsätt på samma sätt som på vänster sida men med ökn och minskn från avigs i stället.

MONTERING

Fäst trådarna och gör 5 tofsar. Sy fast tofsarna i varje hörn på sjalen, se skiss.



FÖRKLARING – Tofs



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm