

Järbo
GARN

92017
MIRA



92017. DAMKOFTA MED FICKOR

GARNKVALITÉ Mira (100 % Extra fin merinoull. "SW". Nystan ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 20 m x 26 v dubbel moss-stickning på st 4,5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-DAM XS (S) M (L) XL (2XL)
STORLEKAR-EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
LÄNGD Ca 59 (61) 63 (67) 69 (71) cm
ÄRMLÄNGD Ca 41 (42) 43 (44) 44 (44) cm (till ärmhål)
ÖVERVIDD Ca 87 (92) 102 (107) 117 (122) cm
GARNÅTGÅNG Ca 700 (725) 750 (775) 800 (825) g (fg 46104 grå)
STICKOR 4 och 4,5 mm
TILLBEHÖR 12 st knappar, ca 1,9 cm

FÖRKLARINGAR

Dubbel moss-st = v 1 rätsida: *1 rm, 1 am* upprepa *-* v ut.

Varv 2: avigsida: rm på rm, am på am.

Varv 3: rätsida: *1 am, 1 rm* upprepa *-* v ut.

Varv 4: avigsida: rm på rm, am på am. Upprepa v 1–4.

Resår = Räts: 2 rm, 3 am. Avigs: 2 am, 3 rm.

Int = i början på v, 2 m tills, i slutet på v 1 öhpt.

Ökn = lyft länken mellan 2 m, vrid och sätt tillbaks på vänster st, rm/am vad som passar bäst.

Öhpt = lyft 1 m som om den skulle stickas rät, sticka 1 m, dra den lyfta m över den stickade m.

Km = stickas rät alla varv.

Knapphål = sticka 2 m tills, lägg upp 2 nya m, 1 öhpt.

BAKSTYCKE

Lägg på st 4 upp 87 (92) 102 (107) 117 (127) m.

1:a v = avigsidan: 1 km, 1 am, *3 rm, 2 am* upprepa * - * till 5 m återstår, 3 rm, 1 am, 1 km.

2:a v = rätsidan: 1 km, 1 rm, *3 am, 2 rm* upprepa * - * till 5 m återstår, 3 am, 1 rm, 1 km.

Upprepa v 1 och v 2 till arb mäter ca 7 cm.

OBS! Öka 1 m på sista resårv på stl S och M.

Nu finns 87 (93) 103 (107) 117 (127) m på stickan.

Nästa v från rätsidan, byt till st 4,5 och sticka dubbel moss-st innanför 1 km i var sida.

När arb mäter ca 41 (42) 43 (44) 45 (46) cm, avmaskas för ärmhål i var sida 5 (6) 6 (6) 7 (8) m.

På nästa v från rätsidan görs en enkelint i var sida innanför km.

Upprepa enkelint vartannat v totalt 6 (9) 10 (11) 12 (13) ggr.

När arb mäter ca 57 (59) 61 (63) 65 (67) cm, maska av för axel vartannat v 11, 11 m.

Maska av rest m på ett v från rätsidan.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st 4 upp 45 (48) 53 (58) 58 (63) m.

1:a v = avigsidan: 1 km, *2 am, 3 rm* upprepa * - * till det återstår 2 m, 1 am, 1 km.

2:a v = rätsidan: 1 km, 1 rm, *3 am, 2 rm* upprepa * - * avsluta med 1 km.

Upprepa v1 och v2 till arb mäter ca 7 cm. Sista v = avigsidan.

Byt till st 4,5 och sticka dubbel moss-st.

När arb mäter 14 cm delas arb, och framsidan på fickan stickas först.

På ett v från avigsidan stickas 27 (30) 35 (40) 40 (45) m, resterande 18 m får vila.

Vänd. För att snedda ficköppningen görs en int innanför km, (= 1 km, 2 rm tills, dubbel moss-st v ut, avsluta med 1 km).

Upprepa int varannat v totalt 16 (18) 20 (21) 22 (23) ggr.

Sista v = avigsidan. Nu finns 11 (12) 15 (19) 18 (22) m kvar på st.

Sätt m på en nål eller en tråd. Låt vila.

"Fickpåse": Lägg upp 26 (29) 34 (39) 39 (44) m på st 4,5.

Sticka dubbel moss-st i 7 cm, (lika många v som du har stickat till delning för ficköppning).

Sista v = avigsidan. Nu stickas "fickpåsen" ihop med de vilande 18 m.

18 m är redan stickade på rätsidan, fortsätt med "fickpåsens" m.
Sticka dubbel moss-st fram och tillbaka, lika många v som fickans framdel.
Sista v från avigsidan.
På nästa v från rätsidan, sticka till 10 (11) 14 (18) 17 (21) m återstår.
Sätt de vilande m på en sticka, som hålls parallellt med st med 10 (11) 14 (18) 17 (21) m.
Sticka ihop 1:a m på de två st, fortsätt sticka ihop m 2 och 2 v ut.
Sista m från fickans framsida har inte någon m att stickas ihop med, fortsätter som km.
Fortsätt med dubbel moss-st till arb mäter ca 41 (42) 43 (44) 45 (46) cm,
Avm för ärmhål, från rätsidan, 5 (6) 6 (6) 7 (8) m.
På nästa v från rätsidan görs en enkelint innanför km.
Upprepa int vartannat v, totalt 6 (9) 10 (11) 12 (13) ggr.
När arb mäter ca 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm avmaskas för halsen, från avigsidan, 8 (8) 8 (9) 9 (9) m.
Maska av ytterligare 2, 2 m vid halsen.
Vid 57 (59) 61 (63) 65 (67) cm maska av för axel, från rätsidan, vartannat v 11, 11 m.
Maska av resterande m.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framstycke, men spegelvänt.

HÖGER ÄRM

Lägg upp 47 (47) 47 (52) 57 (57) m på st 4.
1:a v = avigsidan: 1 km, 1 am, *3 rm, 2 am* upprepa * - * till 5 m återstår, 3 rm, 1 am, 1 km.
2:a v = rätsidan: 1 km, 1 rm, *3 am, 2 rm* upprepa * - * till 5 m återstår, 3 am, 1 rm, 1 km.
Upprepa v 1 och v 2 till arb mäter ca 7 cm.
Öka 3 (3) 3 (4) 3 (3) m på sista resårv som är avigsidan. = 50 (50) 50 (56) 60 (60) m.
Byt till st 4,5 och dela in enl följande:
XS, S, M: 1 km, 11 m dubbel moss-st, 26 m mönster enl diagram, 11 m dubbel moss-st, 1 km.
L: 1 km, 14 m dubbel moss-st, 26 m mönster enl diagram, 14 m dubbel moss-st, 1 km.
XL, 2XL: 1 km, 16 m dubbel moss-st, 26 m mönster enl diagram, 16 m dubbel moss-st, 1 km.
Öka 1 m i var sida, innanför km, vart 8:e v, totalt 9 (11) 12 (13) 14 (15) ggr.
Nu finns 70 (72) 74 (82) 88 (90) m på stickan.
Vid 41 (42) 43 (44) 44 (44) cm avmaskas för ärmhål 6 (6) 6 (6) 8 (8) m i var sida.
På nästa v från rätsidan görs en enkelint i var sida, innanför km totalt 8 (9) 10 (11) 12 (13) ggr.
Sticka rakt i 4 cm.
Maska sedan av i var sida varannat v: 2,2,3 (2,2,3) 2,2,3 (3,3,4) 3,3,4 (3,3,4) m.
Sticka nu: km, mönster, km i 10 (10,5) 11 (11,5) 12 (12,5) cm.
Maska av från rätsidan, för halsringning, vartannat v 14, 3 m.
Sticka rakt i 4 (4) 4,5 (4,5) 5 (5) cm. Maska av alla m.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika, men spegelvänd.
Avmaskning för halsringning görs från avigsidan.

FRAMKANTER

Plocka från räts med st 4 upp m utmed vänster framkant. Hoppa över ca vart 4:e v.
Maskantalet ska vara delbart med 5 + 4 (4 = 2 rm + 2 km)
Km i framkanternas nederkant stickas avig i början på v, och rät i bakre mb i slutet på v.
Stickas lika alla varv:
1:a v (avigsidan): km, *2 am, 3 rm* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 am, km.
2:a v (rätsidan): km, *2 rm, 3 am* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 rm, km.
Upprepa v 1 och v 2 i 7 v. Maska av alla m på ett v från rätsidsn.

Höger framkant stickas lika, men med 8 st knapphål jämnt fördelade.
Nedersta knapphållet ca 1,5 cm från nederkant, (nedersta knapphållet på kragen kommer ca ½ cm från framkant).
Knapphål: sticka 2 m tills, lägg upp 2 m, 1 öhpt.
Gör knapphålen på v 4, maska av från rätsidan när 7 v är stickade.

Kant vid fickorna: Plocka från rätsidan upp m längs fickans kant.

Maskant delbart med 5 + 4 (4 = 2 rm + 2 km)

Varv 1: avigsida: km, *2 am, 3 rm* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 am, km.

Varv 2: rätsida: km, *2 rm, 3 am* upprepa * - * till 3 m återstår, 2rm, km.

Sticka 5 v resår, maska av på ett v från rätsidan.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått. Låt torka. Sy ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Fäst alla trådar. Sy fast fickpåsarna och fickornas kanter.

KRAGE

Plocka upp m längs halskant och framkanter. Maskantalet ska vara delbart med 3 + 1 m.

OBS! Km på kragen stickas: 1:a m avig, sista m rät i bakre mb. Lika alla v.

Varv 1: km, *2 rm, 1 am* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 rm, km.

Varv 2: km, 2 am, 1 öhpt, lägg upp 2 m, 2 rm tills (=knapphål), *2 am 1 rm* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 am, km.

Sticka resår, v1 och v2, utan knapphål, till arb mäter 7,5 cm.

Sticka in ett nytt knapphål när resåren mäter 8 cm.

Öka på ett v från rätsidan (kragens rätsida är fortsättning på koftans avigsida).

Km, *2 rm, 1 am, ökn (lyft länken mellan 2 m bakifrån med vänster st, sticka avig)* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 rm, km.

Sticka 2 cm resår (2 rm, 2 am innanför km i var sida). Ny ökn på ett v från rätsidan.

Km, *2 rm, 2 am, ökn* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 rm, km.

Vid 13 cm gör ett knapphål på kragens vänstra kant. På kragens rätsida stickas:

Km, 2 rm, 2 am tills, lägg upp 2 m, 2 rm tills, 1 rm, *3 am, 2 rm* upprepa * - * v ut, km.


Sticka resår (2 rm, 3 am innanför km i var sida) till arb mäter 19 cm.

Gör ett nytt knapphål, på samma sätt som vid 13 cm.


Vid ca 21 cm maska av alla m i resår ganska löst. Kanten får inte strama.


Fäst alla trådar. Sy i knapparna.

DIAGRAM




TECKENFÖRKLARING


 = rm på räts, am på avigs

 = am på räts, rm på avigs

 = sätt 3 m på flätst framför arb, 1 am, 3 rm från flätst

 = sätt 1 m på flätst bakom arb, 3 rm, 1 am från flätst

 = sätt 3 m på flätst framför arb, 3 rm, 3 rm från flätst

 = sätt 3 m på flätst bakom arb, 3 rm, 3 rm från flätst

Diagrammet visar v från rätsidan.
Avigsidans m stickas: rm på rm, am på am.
Upprepa v 5-44 till önskad längd.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm