

Järbo
GARN®

92021

REFLEX
RAGGI



92021. OTSAPANTA JA RANNEKKEET, JOISSA HEIJASTAVA TÄHTI

LANGAT Reflex (61% villaa, 26% polyamidia, 13% heijastelankaa. Noin 50 g = 64 m)

Raggi (70% villaa "Superwash", 30% polyamidia. Noin 100 g = 150 m)

NEULETIHEYS Noin 20 s x 26 krs sileää puikoilla 4 = 10 x 10 cm

LANGAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (**HUOM!** Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

OTSAPANTA:

KOKO Yksi koko **Päänympärys:** Noin **46-54**.

MITAT Ympärys: Noin 40 cm, venyttämättä. **Korkeus:** Noin 10 cm.

LANGANMENEKKI

Väri 1: Noin 50 g (Raggi, väri 15126, pun / 15124, vihreä / 1500, valk. / 1549, harmaa)

Väri 2: Noin 5 g (Reflex, väri 34101, valk. / 34102, harmaa / 34107, pun / 34106, roosa / 34105, sin.)

RANNEKKEET:

KOKO Yksi koko

MITAT Ympärys: Noin 18 cm, venyttämättä. **Pituus:** Noin 15 cm.

LANGANMENEKKI

Väri 1: Noin 50 g (Raggi, väri 15126, pun / 15124, vihreä / 1500, valk. / 1549, harmaa)

Väri 2: Noin 5 g (Reflex, väri 34101, valk. / 34102, harmaa / 34107, pun / 34106, roosa / 34105, sin.)

PUIKOT 4 mm

OHJEET

Reunas: Uloin s mol. reunoissa neulotaan o joka krs:lla.

Joustava päättäminen: Neulo s kuten joustinneule. Neulo 2 s, siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen 1 s:ksi. Jos ne s neulottiin oikein, neulo ne 2 s takareunoista o yhteen. Jos ne s neulottiin nurin, siirrä ne takaisin lanka työn edessä ja neulo ne 2 s nurin yhteen.

OTSAPANTA

Luo 86 s puikoilla 4.

Krs 1 (nurjalta): Reunas, joustinneuletta: *1 n, 2 o*, toista *-* yhteensä 28 krt, reunas.

Krs 2 (oikealta): Reunas, joustinneuletta: *2 n, 1 o*, toista *-* yhteensä 28 krt, reunas.

Krs 3: Kuten krs 1.

Krs 4: Reunas, 32 s joustinneuletta kuten krs 2, 19 s piirroksen mukaan, 33 s joustinneuletta, reunas.

Jatka neuloen piirroksen mukaan, mutta joustinneuletta mol. reunoissa.

Krs 21 (nurjalta): Kuten krs 1.

Krs 22 (oikealta): Kuten krs 2.

Krs 23 (nurjalta): Kuten krs 1.

Päätä joustavasti oikealta. Ompele takasauma, käytä reunas saumanvaraksi. Päättele langanpäät.

RANNEKKEET

Luo 38 s puikoilla 4.

Krs 1 (nurjalta): Reunas, joustinneuletta: *1 n, 2 o*, toista *-* yhteensä 12 krt, reunas.

Krs 2 (oikealta): Reunas, joustinneuletta: *2 n, 1 o*, toista *-* yhteensä 12 krt, reunas.

Toista krs 1-2, 8 cm.

Jotta tähti saadaan kämmenselän puolelle, neulotaan oikea ja vasen eri tavoin:

Vasen käsi:

***Seur. krs (oikealta):** Reunas, 17 s joustinneuletta kuten krs 2, 19 s piirroksen mukaan, reunas.

Seur. krs (nurjalta): Reunas, 19 s piirroksen mukaan, 17 s joustinneuletta kuten krs 1, reunas.*

Oikea käsi:

***Seur. krs (oikealta):** Reunas, 2 n, 19 s piirroksen mukaan, 15 s joustinneuletta, reunas.

Seur. krs (nurjalta): Reunas, 15 s joustinneuletta, 19 s piirroksen mukaan, 2 o, reunas.*

Toista *-* piirros vielä kerran.

Krs 21 (nurjalta): Kuten krs 1.

Krs 22 (oikealta): Kuten krs 2.

Krs 23 (nurjalta): Kuten krs 1.

Päätä joustavasti oikealta. Ompele sivusauma, käytä reunas saumanvaraksi. Päättele langanpäät.

Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

Merkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteiden mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

NEULOMINEN

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kerta, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukkakaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale