

Järbo
GARN®

91743
SOFT RAGGI



91743. CARDIGAN TIL BABY

GARNKVALITET Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % bambus, 5 % polyester elastan. Nøgle ca 100 g = 268 m).

STRIKKEFASTHED Ca 24-25 m og 32 p i glatstriking på p 3.5 = 10 x 10 cm

Ca 32 m i ribstriking (1 r, 1 vr) på p 3.5 = 10 cm

GARNALTERNATIV Garngruppe 3 (**OBS!** Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

STØRRELSER 44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl

OVERVIDDE Ca 42(46)50(54)59(62) cm

HEL LÆNGDE Ca 21(24)28(32)36(40) cm

GARNFORBRUG Ca 50(100)150(150)200(250) g (fv 31210)

TILBEHØR 6 knapper

PINDE 3 og 3.5 mm

RUNDPINDE 3 og 3.5 mm, 60 cm

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: løft tråden mellem 2 m op og strik den drejet ret.

Kantmaske (kantm): Den yderste m i hver side, strikkes ret på alle pinde.

Enkeltindtagning (enkeltindt): I starten af p: Strik 2 m ret sammen. **I slutningen af p:** Tag 1 m løs af, strik 1 m, træk den løse m over.

Knaphul: Luk 2 m af, slå på næste p 2 nye m op over de aflukkede.

CARDIGAN

Arbejdet strikkes frem og tilbage på rundpind op til ærmegabet. Her deles arb og hver del strikkes for sig.

Læs hele opskriften igennem før arbejdet påbegyndes.

Slå 132(147)162(174)189(201) m op på rundp 3.5 og strik rib 2 vr, 1 r indenfor kantm i hver side.

OBS! Første p = vrangsidens, ribben strikkes 2 r, 1 vr).

OBS! Strik kantm således: I starten af p strikkes den drejet ret. I slutningen af pindens tages den løst af med tråden bag arb.

Når ribben måler ca 2-2½(2)2(2½)4(3) cm laves knaphul indenfor 3 m i højre forkant (= kantm + 2 m). Lav derefter knaphuller lige over det første med ca 3(3½)4½(5½)6(7) cm's mellemrum yderligere 4 gange. Lav det 6. knaphul efter yderligere 1½(1½)2(2)2(2) cm. De 2 sidste knaphuller sidder tættere end de andre.

Når ribben måler ca 4½(5)6(6)6(7) cm strikkes fra vrangs således: kantm, 20(21)23(25)28(28) m i rib, 90(103)114(122)131(143) m i glatstriking, 20(21)23(25)28(28)m i rib + kantm.

OBS! På samme pind tages der ind over det glatstrikkede stykke (= 90(103)114(122)131(143) m), tag 14(17)20(22)23(25) m ind jævnt fordelt = 118(130)142(152)166(176) m på pinden.

På næste p fra rets sættes markører i arb således: strik kantm, 20(21)23(25)28(28) m i rib, 13(15)16(17)18(21) m i glatstriking, sæt en markør = højre forstykke, 50(56)62(66)72(76) m i glatstriking, sæt en markør = ryg, 13(15)16(17)18(21) m i glatstriking, 20(21)23(25)28(28) m i rib + kantm = venstre forstykke.

Når arb måler ca 12(14)17(20)23(26) cm deles arb ved markørerne og hver del strikkes for sig. Start med at strikke højre forstykke og sæt de 2 andre dele på hver sin tråd.

Højre forstykke: Slå en ny m op i slutningen af højre forstykke = kantm = 35(37)40(44)47(50) m på pinden. Fortsæt i rib og glatstriking som tidligere indenfor kantm i hver side. Kantm i slutningen af pinden strikkes som en alm retmaske på alle p. Husk at lave knaphuller.

Når arb måler ca 17(20)23(27)31(34) cm lukkes af ved forkanten til hals på hver anden p for 9-3-3-2-2-2(10-3-3-2-2-2)8-3-3-2-2-2(9-3-3-2-2-2)10-3-3-2-2-2-2(11-3-3-2-2-2-2) m.

OBS! Samtidig med den 4.(4.)5.(5.)6.(6.) aflukning til hals, starter skråningen til skulder ved at sætte skulderens m på en tråd på hver anden p således: 5-5-4(5-5-5)6-6-6(7-7-7)7-7-7(8-8-7) m.

Ryggen: Strik ryggens 50(56)62(66)72(76) m på p 3.5, slå 1 ny m op i starten og slutningen af pinden = kantm = 52(58)64(68)74(78) m på pinden. Strik glatstriking indenfor kantm i hver side. Skrå til skuldre ved samme højde og på samme måde som på højre forstykke.

OBS! Samtidig med den anden aflukning til skulder, lukkes de midterste 20(22)24(26)28(28) m af til nakke og hver side strikkes for sig. Luk yderligere for 2 m mod nakken.

Venstre forstykke: Strikkes som højre, men spejlvendt og uden knaphuller.

ÆRMER

Slå 41(44)47(53)53(56) m op på p 3.5 og strik rib 2 vr, 1 r indenfor kantm i hver side i ca 4½(5)6(6)6(7) cm. Første og sidste p = vrangsidens.

OBS! På vrangsidens strikkes ribben 2 r, 1 vr. Tag på sidste ribpind 9(10)11(13)11(14) m ind jævnt fordelt = 32(34)36(40)42(42) m på pinden.

Strik nu glatstriking indenfor kantm i hver side. Strik 2 p og tag derefter 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udtagningen med 1 cm's

mellemlrum til der er 46(50)56(60)66(70) m på pinden. Når arb måler ca 11½(14)16(18)21(23) cm, lukkes alle m af fra retsiden.

MONTERING

Spænd delene ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre.

Strik skuldersømmen sammen således (en ad gangen): Brug p 3.5. Sæt skuldermaskerne fra hhv. forstykke og ryg på hver sin pind. Hold pindene parallelt i venstre hånd med vrangsiden ud. Strik med en ekstrapind i højre hånd. Stik ind første m på den forreste p og ind i første m på den bagerste p og strik dem ret sammen, strik de næste 2 m sammen på samme måde, træk den først strikkede m over den anden = 1 m på pinden.

Fortsæt med at strikke sammen og lukke af til alle m er lukket af.

Halskant: Saml fra retsiden og med p 3 ca 62(66)70(80)80(84) m op rundt i halsudskæringen og strik 1 p ret. Luk af i ret.

Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene. Brug kantm til sømrum. Sy knapper i.



Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og forkert facon.

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det lettere at følge diagrammet.

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål.

Flerfarvestriking: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser

STRIK

arb = arbejdet, **bmb** = bagerste maskebue, **cm** = centimeter/centimeters, **dobb-indt** = dobbeltindtagning, **dobb-oti** = dobbelt overtrækningsindtagning, **dr** = drejet, **fv** = farve, **flm/LM** = flyt markør/lyft markør, **fmb** = forreste maskebue, **forst** = forstykke, **forkl** = forklaringer, **gent** = gentag, **glatst** = glatstriking, **indt** = indtagning, **kantm** = kantmaske, **luk** = luk af, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **omg** = omgang, **omsl** = slå om, **oti** = overtrækningsindtagning, **p** = pind/pinde, **plm/PM** = placer markør, **rest** = resterende, **r** = ret/retmaske, **rs/rets** = retsiden, **retst** = retstriking, **sm** = sammen, **udt** = udtagning, **vr** = vrang/vrangmaske, **vs/vrangs** = vrangsidens, **yderl** = yderligere

HÆKLING

dst = dobbelt stangmaske, **fm** = fastmaske, **hst** = halvstangmaske, **km** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **so** = Spring over **st** = stangmaske, **st-gr** = stangmaskegruppe, **3-dst** = tredobbelt stangmaske, **5-lmb** = luftmaskebue bestående af 5 lm